

127018, Москва, Сущёвский Вал, 18  
Телефон: (495) 995 4820  
Факс: (495) 995 4820  
<https://CryptoPro.ru>  
E-mail: [info@CryptoPro.ru](mailto:info@CryptoPro.ru)



Средство  
Криптографической  
Защиты  
Информации

КриптоПро CSP  
Версия 5.0 КС1  
1-Base  
Инструкция  
по использованию СКЗИ  
под управлением ОС Windows

ЖТЯИ.00101-01 92 01  
Листов 113

---

**© ООО «КРИПТО-ПРО», 2000-2019. Все права защищены.**

Авторские права на средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP и эксплуатационную документацию к нему зарегистрированы в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Документ входит в комплект поставки программного обеспечения СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 КС1; на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения ООО «КРИПТО-ПРО» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью.

## Содержание

<b>1</b>	<b>Инсталляция СКЗИ КриптоПро CSP</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Интерфейс СКЗИ КриптоПро CSP</b>	<b>14</b>
2.1	Доступ к панели управления СКЗИ	14
2.2	Общие параметры СКЗИ	16
2.3	Ввод серийного номера лицензии КриптоПро CSP	16
2.4	Настройка оборудования СКЗИ	17
2.4.1	Управление считывателями ключевой информации	17
2.4.2	Управление носителями ключевой информации	23
2.4.3	Управление датчиками случайных чисел (ДСЧ)	29
2.5	Работа с контейнерами и сертификатами	34
2.5.1	Тестирование, копирование и удаление контейнера закрытого ключа	35
2.5.2	Просмотр и установка личного сертификата, хранящегося в контейнере закрытого ключа	42
2.5.3	Установка личного сертификата, хранящегося в файле	45
2.5.4	Управление паролями доступа к закрытым ключам	49
2.6	Установка параметров безопасности	52
2.6.1	Кэширование контейнеров закрытых ключей	54
2.7	Дополнительные настройки	55
2.7.1	Просмотр версий используемых файлов	55
2.7.2	Установка времени ожидания ввода информации от пользователя	55
2.8	Выбор параметров криптографических алгоритмов	56
2.9	Настройка аутентификации в домене Windows	57
2.10	Настройки TLS	57
2.11	Управление криптопровайдерами	59
<b>3</b>	<b>Интерфейс генерации ключей</b>	<b>60</b>
3.1	Генерация ключей и получение сертификата с помощью УЦ	60
3.2	Создание ключевого контейнера	62
3.2.1	Выбор ключевого носителя	62
3.2.2	Генерация начальной последовательности ДСЧ	62
3.2.3	Ввод пароля на доступ к закрытому ключу	63
3.2.4	Выбор способа защиты доступа к закрытому ключу	63
3.3	Установка сертификата в хранилище	65
3.4	Открытие ключевого контейнера	68
3.4.1	Отсутствие ключевого носителя	68
3.4.2	Проверка пароля на доступ к закрытому ключу	69
<b>4</b>	<b>Описание использования, настроек и управления ключами модуля сетевой аутентификации КриптоПро TLS</b>	<b>71</b>
4.1	Установка IIS на сервере	71
4.2	Установка КриптоПро CSP	72
4.3	Установка корневого сертификата в хранилище компьютера	72
4.4	Установка сертификата IIS	76
4.4.1	Выпуск сертификата IIS	76
4.4.2	Настройка IIS с указанием сертификата	77
4.4.3	Проверка соединения по HTTPS	79
4.5	Установка личного сертификата пользователя	82
4.6	Проверка двусторонней аутентификации клиент-сервер	83
<b>5</b>	<b>Использование КриптоПро CSP при работе с почтовым клиентом The Bat!</b>	<b>85</b>
5.1	Настройка параметров S/MIME почтового клиента	85
5.2	Настройка почтового ящика	86
5.3	Обмен сертификатами	86
5.4	Отправка зашифрованных сообщений	90
5.5	Просмотр зашифрованных сообщений	92

5.6	Отправка подписанных сообщений . . . . .	93
<b>6</b>	<b>Использование КристоПро CSP при работе с почтовым клиентом Microsoft Outlook 2016 . . . . .</b>	<b>95</b>
6.1	Настройка Microsoft Outlook 2016 . . . . .	95
6.2	Отправка подписанных сообщений . . . . .	98
6.3	Получение сертификата открытого ключа пользователя для шифрования сообщений . . . . .	99
6.4	Отправка зашифрованных сообщений . . . . .	104
6.5	Просмотр зашифрованных сообщений . . . . .	105
6.6	Проверка сертификата отправителя подписанного сообщения . . . . .	107
<b>7</b>	<b>Настройка групповой политики . . . . .</b>	<b>111</b>
7.1	Использование сохраненных паролей . . . . .	111
7.2	Требование пароля функциональной смарт-карты для каждой операции . . . . .	112

## 1 Установка СКЗИ КриптоПро CSP

Установка дистрибутива СКЗИ КриптоПро CSP должна производиться пользователем, имеющим права администратора.

Для установки программного обеспечения вставьте компакт-диск в дисковод (см. [Рисунок 1](#)).



Рисунок 1. Установка СКЗИ КриптоПро CSP

Выберите удобный для Вас язык установки и дистрибутив, соответствующий используемой операционной системе.



**Примечание.** Также установка может производиться с дистрибутива, полученного с сайта ООО «КРИПТО-ПРО». В таком случае пользователю нужно запустить файл дистрибутива CSPSetup.exe.

В начальном окне Мастера установки нажмите кнопку **Установить**, чтобы начать установку КриптоПро CSP в конфигурации КС1 и языком операционной системы (см. [Рисунок 2](#)).




Рисунок 2. Начало установки

В СКЗИ КриптоПро CSP реализованы классы защиты КС1, КС2, КС3 согласно требованиям ФСБ России. Для изменения конфигурации КС или языка установки нажмите кнопку **Дополнительные опции**. В открывшемся окне укажите язык установки и требуемый уровень безопасности и нажмите кнопку **Установить** (см. [Рисунок 3](#)).




Рисунок 3. Выбор языка установки и уровня КС

Откроется Мастер установки КриптоПро CSP (КС1) (см. [Рисунок 4](#)).




Рисунок 4. Приветственное окно Мастера установки КриптоПро CSP

Если на машине была установлена более ранняя версия СКЗИ КриптоПро CSP, то в окне появится информация об обновляемой версии (см. [Рисунок 5](#)).




Рисунок 5. Установка КриптоПро CSP с замещением компонентов

Для продолжения установки КриптоПро CSP нажмите кнопку **Далее**. Внимательно прочитайте лицензионное соглашение, которое выводится при первой установке (см. [Рисунок 6](#)).




Рисунок 6. Лицензионное соглашение


В процессе установки может быть предложено:

- ввести серийный номер лицензии криптопровайдера;
- зарегистрировать дополнительные считыватели ключевой информации;
- настроить криптопровайдер на использование службы хранения ключей;

Эти параметры можно изменить после завершения установки через панель управления КриптоПро CSP.




В окне «Сведения о пользователе» заполните сведения о себе и укажите серийный номер продукта (см. [Рисунок 7](#)). Без введенного серийного номера КриптоПро CSP устанавливается с временной лицензией на 3 месяца.



The screenshot shows the 'Установка "КриптоПро CSP 5.0"' window with the 'Сведения о пользователе' (User Information) tab selected. The window contains three text input fields: 'Пользователь:' (User), 'Организация:' (Organization), and 'Серийный номер:' (Serial number). Below these fields, a message states: 'Введите серийный номер, соответствующий лицензионному соглашению. Без заданного серийного номера срок действия продукта три месяца.' (Enter the serial number corresponding to the license agreement. Without a specified serial number, the product's validity period is three months). At the bottom, there are three buttons: '< Назад' (Back), 'Далее >' (Next), and 'Отмена' (Cancel). The 'Далее >' button is highlighted with a blue border.

Рисунок 7. Сведения о пользователе

В окне «Вид установки» выберите подходящий вид установки КриптоПро CSP (см. [Рисунок 8](#)).



The screenshot shows the 'Установка "КриптоПро CSP 5.0"' window with the 'Вид установки' (Installation Type) tab selected. The window contains two radio button options: 'Обычная' (Typical) and 'Выборочная' (Custom). The 'Обычная' option is described as 'Будет установлен стандартный набор компонентов.' (A standard set of components will be installed). The 'Выборочная' option is selected and described as 'Выбор необходимых компонентов программы и папки установки. Рассчитана на опытных пользователей.' (Selection of necessary program components and installation folder. Designed for experienced users). At the bottom, there are three buttons: '< Назад' (Back), 'Далее >' (Next), and 'Отмена' (Cancel). The 'Далее >' button is highlighted with a blue border.

Рисунок 8. Выбор вида установки

По умолчанию (вид установки **Обычная**) устанавливаются только основные файлы для работы СКЗИ (для Windows Server 2008 по умолчанию также устанавливается «Драйверная библиотека CSP»). При необходимости (вид установки **Выборочная**) можно изменить набор компонентов для установки.

Для установки доступны следующие компоненты:

- **Расширенная совместимость с продуктами Microsoft** — обеспечивает совместимость с такими приложениями, как Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer. Необходим для входа в систему по смарт-картам и TLS.
- **Служба хранения ключей** — обеспечивает хранение, использование и кэширование ключей в отдельном сервисе ОС (только для пассивных хранилищ ключевой информации без использования криптографических механизмов, реализованных на смарт-карте/токене).
- **Криптопровайдер уровня ядра ОС** — необходим для работы криптопровайдера в службах и ядре Windows (TLS-сервер, EFS, IPsec).
- **Совместимость с КриптоПро CSP 3.6** — регистрирует имена провайдеров, совместимые с КриптоПро CSP 3.6. Необходим только при наличии в хранилище «Личные» сертификатов, установленных с КриптоПро CSP 3.6.
- **Revocation Provider** — механизм проверки текущего статуса сертификата с использованием OCSP. Является дополнением к стандартному механизму Windows проверки статуса сертификата на основе списка отозванных сертификатов (COC, CRL). Кроме этого предоставляет возможность использования COC, выпущенных по правилам, описанным в RFC 3280.



**Примечание.** В состав КриптоПро CSP SDK входит описание параметров командной строки установщика Windows \CHM\msi-readme.txt, которые удобно использовать для автоматического развертывания дистрибутива.

После нажатия на кнопку **Далее** Мастером установки предлагается запланировать или отменить установку библиотек поддержки считывателей (см. [Рисунок 9](#)).




Рисунок 9. Выбор библиотек поддержки, установка усиленного контроля использования ключей и управление сервисами Windows

В окне возможно установить некоторые параметры ОС Windows — службы телеметрии и интерактивных сервисов. По умолчанию при установке СКЗИ на ОС Windows происходит остановка служб телеметрии.



**Примечание.** Отключение функций телеметрии является обязательным условием эксплуатации СКЗИ под управлением ОС Windows 10/Server 2016.

Также необходимо включить режим усиленного контроля использования ключей. Данный режим осуществляет контроль срока действия долговременных ключей электронной подписи и ключевого обмена, контроль доверенности ключей проверки электронной подписи и контроль корректного использования программного датчика случайных чисел. Использование СКЗИ КриптоПро CSP без включения режима усиленного контроля использования ключей разрешается только в тестовых целях.

При выборе усиленного контроля использования ключей появится окно предупреждения с перечнем необходимых действий для корректной настройки криптопровайдера (см. [Рисунок 10](#)).




Рисунок 10. Установка усиленного контроля использования ключей

Для начала установки СКЗИ КриптоПро CSP нажмите кнопку **Установить**. В окне Мастера установки будет отображено текущее состояние процесса установки (см. [Рисунок 11](#)).




Рисунок 11. Процесс установки КриптоПро CSP

При установке криптопровайдера с включенным режимом усиленного контроля использования ключей будут запрошены данные с ДСЧ. В случае ошибки получения данных будет отображено окно ошибки (см. [Рисунок 12](#)).




Рисунок 12. Окно ошибки получения данных с ДСЧ

В этом случае при начале работы пользователя в системе с установленным СКЗИ КриптоПро CSP необходимо проверить, что зарегистрирован хотя бы один физический датчик случайных чисел (например, биологический ДСЧ, внешняя гамма или аппаратный ДСЧ), и выполнить команду:

```
csptest.exe -keyset -verifycontext -hard_rng
```

После завершения установки СКЗИ с включенным режимом усиленного контроля использования ключей **необходимо в обязательном порядке** установить доверенные корневые сертификаты в хранилище сертификатов локального компьютера «CryptoProTrustedStore» («Доверенные корневые сертификаты КриптоПро CSP», «CryptoPro CSP Trusted Roots») с помощью оснастки **Сертификаты** либо с помощью утилиты certmgr.exe:

```
certmgr.exe -inst -cert -silent -store mCryptoProTrustedStore -file ca.cer
```

При завершении установки всех компонентов криптопровайдера Мастер сообщит об успешной установке КриптоПро CSP (см. [Рисунок 13](#)). Нажмите кнопку **Готово** для выхода из программы установки.




Рисунок 13. Завершение установки КриптоПро CSP

Если программой установки будет предложена перезагрузка компьютера (см. [Рисунок 14](#)), нажмите кнопку **Да** для завершения установки и применения изменений криптопровайдера.




Рисунок 14. Перезагрузка компьютера после установки

## 2 Интерфейс СКЗИ КриптоПро CSP

### 2.1 Доступ к панели управления СКЗИ

Контрольная Панель управления СКЗИ КриптоПро CSP доступна как отдельный пункт в группе программ «КРИПТО-ПРО» (меню **Пуск** ⇒ **КРИПТО-ПРО** ⇒ **КриптоПро CSP**) (см. [Рисунок 15](#)).




Рисунок 15. Доступ к панели управления КриптоПро CSP

Некоторые функции панели управления КриптоПро CSP также доступны в категории **Система и безопасность** Панели управления ОС Windows (см. [Рисунок 16](#)).




Рисунок 16. Доступ к КриптоПро CSP через панель управления Windows

Панель управления СКЗИ КриптоПро CSP (см. [Рисунок 17](#)) осуществляет доступ к настройке функций с помощью вкладок:

- [Общие](#);
- [Оборудование](#);
- [Сервис](#);
- [Алгоритмы](#);
- [Безопасность](#);
- [Winlogon](#) (неактивна для КриптоПро CSP 5.0 KC1);
- [Настройки TLS](#);
- [Криптопровайдеры](#);
- [Дополнительно](#).




Рисунок 17. Панель управления КриптоПро CSP

## 2.2 Общие параметры СКЗИ

Вкладка **Общие** панели управления СКЗИ КриптоПро CSP предназначена для просмотра информации о версии установленного ПО СКЗИ КриптоПро CSP, информации о лицензии и ввода нового серийного номера (подробнее см. [Ввод серийного номера лицензии КриптоПро CSP](#)), изменения языка работы пользователя с данным ПО.

## 2.3 Ввод серийного номера лицензии КриптоПро CSP

При установке программного обеспечения КриптоПро CSP пользователю предлагается ввести данные лицензии. Без ввода лицензии пользователю предоставляется ознакомительная лицензия с ограниченным сроком действия. Для использования КриптоПро CSP после окончания этого срока нужно ввести серийный номер с бланка Лицензии, полученной у организации-разработчика или организации, имеющей права распространения продукта. Если КриптоПро CSP используется на клиентской машине, то требуется лицензия клиентского типа, если на сервере — то серверная лицензия.

Для ввода лицензии после установки КриптоПро CSP воспользуйтесь кнопкой **Ввод лицензии** на вкладке **Общие** панели управления КриптоПро CSP. Откроется окно «Сведения о пользователе» (см. [Рисунок 19](#)).

Также можно ввести лицензию с помощью утилиты Управление лицензиями КриптоПро PKI. Для этого выполните **Пуск** ⇒ **КРИПТО-ПРО** ⇒ **Управление лицензиями КриптоПро PKI**. В оснастке **Управление лицензиями КриптоПро PKI** выберите продукт, лицензию на который Вы хотите ввести. В контекстном меню выберите **Все задачи** ⇒ **Ввести серийный номер** (см. [Рисунок 18](#)).




Рисунок 18. Ввод серийного номера

Откроется окно «Сведения о пользователе», в котором необходимо указать сведения о пользователе, организации, а также ввести 25-значный серийный номер с бланка Лицензии в соответствующие поля ввода (см. [Рисунок 19](#)).

После ввода и нажатия клавиши **ОК** данные о лицензии сохраняются или обновляются.






Рисунок 19. Ввод данных лицензии

## 2.4 Настройка оборудования СКЗИ

Вкладка **Оборудование** панели управления СКЗИ предназначена для изменения набора устройств хранения и считывания ключевой информации и ДЧС.

По умолчанию поддерживаются все считыватели смарт-карт (и соответствующие им типы носителей), все дисководы съёмных дисков, в том числе USB-флэш-накопители.


Для уровня защиты КС1 считыватель «Реестр» выбирается по умолчанию при установке (см. [Рисунок 9](#)).

В исполнении СКЗИ по уровню защиты КС1 предустановлен Биологический ДСЧ.

### 2.4.1 Управление считывателями ключевой информации

#### 2.4.1.1 Добавление считывателя

Для добавления считывателя откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP. Панель управления должна быть запущена от имени администратора, для этого нажмите на ссылку «Запустить с правами администратора» на вкладке **Общие** (см. [Рисунок 17](#)). После перезапуска перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Настроить считыватели**.

Рисунок 20. Вкладка **Оборудование** панели управления

При нажатии на кнопку **Настроить считыватели** откроется окно «Управление считывателями» (см. [Рисунок 21](#)).




Рисунок 21. Управление считывателями

Для того чтобы в КриптоПро CSP стало доступным использование нового считывателя, нажмите кнопку **Добавить**. Запустится Мастер установки считывателя (см. [Рисунок 22](#)).




Рисунок 22. Запуск Мастера установки считывателя

Нажмите кнопку **Далее**, чтобы перейти к шагу «Выбор считывателя» (см. [Рисунок 23](#)). Выберите из списка считыватель, который следует добавить.




Рисунок 23. Выбор считывателя

В зависимости от выбранного считывателя может потребоваться выбор соединения для этого устройства. В таком случае на следующем шаге мастера выводится окно «Выбор соединения» (см. [Рисунок 24](#)). В этом окне выберите

соединение для считывателя и нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 24. Выбор соединения для считывателя

На следующем шаге выводится окно «Имя считывателя» (см. [Рисунок 25](#)). В этом окне введите имя выбранного считывателя и нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 25. Имя считывателя

Последний шаг — окно «Завершение работы мастера установки считывателя» (см. [Рисунок 26](#)). Внимательно

прочитайте текст в этом окне, нажмите кнопку **Готово** и перезагрузите компьютер.




Рисунок 26. Завершение работы мастера установки считывателя



**Примечание.** Имеется возможность установки драйверов сторонних производителей, обеспечивающих взаимодействие КриптоПро CSP с аппаратной частью в случае, если они не входят в состав дистрибутива СКЗИ. Для их установки следует воспользоваться программой установки, поставляемой производителями таких устройств. Например, если КриптоПро CSP уже установлен, и нужно использовать новые устройства, необходимо установить поддерживающие драйвера и другие модули от производителей этих устройств.

#### 2.4.1.2 Удаление считывателя

Для удаления считывателя откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP. Панель управления должна быть запущена от имени администратора, для этого нажмите на ссылку «Запустить с правами администратора» на вкладке **Общие** (см. [Рисунок 17](#)). После перезапуска перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Настроить считыватели**.

При нажатии на кнопку **Настроить считыватели** откроется окно «Управление считывателями» (см. [Рисунок 27](#)). Выберите считыватель, который требуется сделать недоступным, и нажмите кнопку **Удалить**. В открывшемся диалоге подтвердите удаление считывателя, нажав кнопку **ОК** (см. [Рисунок 28](#)). После подтверждения действия считыватель станет недоступен для использования в работе криптопровайдера.




Рисунок 27. Выбор считывателя для удаления




Рисунок 28. Подтверждение на удаление считывателя

#### 2.4.1.3 Просмотр свойств считывателя

Для просмотра свойств считывателя откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Оборудование**. В панели настройки оборудования СКЗИ КриптоПро CSP нажмите кнопку **Настроить считыватели**.

При нажатии на кнопку **Настроить считыватели** откроется окно «Управление считывателями» (см. [Рисунок 21](#)). Выберите считыватель, свойства которого требуется просмотреть, и нажмите кнопку **Свойства**. Откроется окно со справочной информацией о выбранном считывателе, в том числе, данными о состоянии устройства (см. [Рисунок 29](#)). После просмотра свойств считывателя нажмите кнопку **ОК**.




Рисунок 29. Свойства считывателя

## 2.4.2 Управление носителями ключевой информации

### 2.4.2.1 Добавление носителя

Для добавления носителя ключевой информации откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP. Панель управления должна быть запущена от имени администратора, для этого нажмите на ссылку «Запустить с правами администратора» на вкладке **Общие** (см. [Рисунок 17](#)). После перезапуска перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Настроить типы носителей**.

При нажатии на кнопку **Настроить типы носителей** откроется окно «Управление ключевыми носителями» (см. [Рисунок 30](#)).



**Примечание.** Носители Магистра, Магистра Сбербанк/BGS, Оскар, Оскар CSP 2.0, РИК являются смарткартами. Носители типа Rutoken и eToken являются USB ключами.




Рисунок 30. Управление ключевыми носителями

Для того чтобы в КриптоПро CSP стало доступным использование ключевого носителя, нажмите кнопку **Добавить**. Запустится мастер установки ключевого носителя (см. [Рисунок 31](#)).




Рисунок 31. Запуск мастера установки ключевого носителя

Нажмите кнопку **Далее**, чтобы перейти к шагу выбора ключевого носителя (см. [Рисунок 32](#)). Выберите ключевой носитель, который следует сделать доступным, и нажмите кнопку **Далее**.





**Примечание.** Запрещается использовать несъемные носители, а также носители, для которых не обеспечивается непрерывный контроль.




Рисунок 32. Выбор ключевого носителя

После выбора ключевого носителя откроется окно «Имя ключевого носителя» (см. [Рисунок 33](#)). В этом окне введите имя выбранного носителя и нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 33. Имя ключевого носителя

В зависимости от типа ключевого носителя следующие шаги мастера могут различаться. Например, для EMV карт будет отображено окно «Разметка карты» (см. [Рисунок 34](#)). В этом окне нужно указать разметку карты, после чего перейти к следующему шагу, нажав кнопку **Далее**.




Рисунок 34. Окно «Разметка карты»

Последний шаг — окно «Завершение работы мастера установки ключевого носителя» (см. [Рисунок 35](#)). Для завершения установки ключевого носителя нажмите кнопку **Готово**. Установленный ключевой носитель отобразится в

списке окна «Управление ключевыми носителями» (см. [Рисунок 30](#)).




Рисунок 35. Завершение работы мастера установки ключевого носителя

#### 2.4.2.2 Удаление ключевого носителя

Для удаления ключевого носителя откройте [Панель управления](#) СКЗИ КриптоПро CSP. Панель управления должна быть запущена от имени администратора, для этого нажмите на ссылку «Запустить с правами администратора» на вкладке **Общие** (см. [Рисунок 17](#)). После перезапуска перейдите на вкладку [Оборудование](#) и нажмите кнопку **Настроить типы носителей**.

При нажатии на кнопку **Настроить типы носителей** откроется окно «Управление ключевыми носителями» (см. [Рисунок 36](#)). Выберите ключевой носитель, который требуется сделать недоступным, и нажмите кнопку **Удалить**. В открывшемся диалоге подтвердите удаление ключевого носителя, нажав кнопку **ОК** (см. [Рисунок 37](#)). После подтверждения действия ключевой носитель станет недоступен для использования в работе криптопровайдера.




Рисунок 36. Выбор ключевого носителя для удаления




Рисунок 37. Подтверждение на удаление ключевого носителя

#### 2.4.2.3 Просмотр свойств ключевого носителя

Для просмотра свойств ключевого носителя откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Оборудование**. В панели настройки оборудования СКЗИ КриптоПро CSP нажмите кнопку **Настроить типы носителей**.

При нажатии на кнопку **Настроить типы носителей** откроется окно «Управление ключевыми носителями» (см. [Рисунок 30](#)). Выберите ключевой носитель, свойства которого требуется просмотреть, и нажмите кнопку **Свойства**. Откроется окно со справочной информацией о выбранном ключевом носителе, в том числе, данными о состоянии устройства (см. [Рисунок 38](#)). После просмотра свойств ключевого носителя нажмите кнопку **ОК**.




Рисунок 38. Свойства ключевого носителя

## 2.4.3 Управление датчиками случайных чисел (ДСЧ)

### 2.4.3.1 Добавление ДСЧ

При настройке ДСЧ и загрузке динамических библиотек должно быть установлено программное обеспечение, соответствующее аппаратному средству. Подключение ДСЧ должно соответствовать установкам программно-аппаратного комплекса.

Для добавления ДСЧ откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP. Панель управления должна быть запущена от имени администратора, для этого нажмите на ссылку «Запустить с правами администратора» на вкладке **Общие** (см. [Рисунок 17](#)). После перезапуска перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Настроить ДСЧ**.

При нажатии на кнопку **Настроить ДСЧ** откроется окно «Управление датчиками случайных чисел» (см. [Рисунок 39](#)).




Рисунок 39. Управление датчиками случайных чисел

Для того чтобы в КриптоПро CSP стало доступным использование ДСЧ, нажмите кнопку **Добавить**. Запустится мастер установки ДСЧ (см. [Рисунок 40](#)).




Рисунок 40. Запуск мастера установки ДСЧ

Нажмите кнопку **Далее**, чтобы перейти к шагу выбора ДСЧ (см. [Рисунок 41](#)). Выберите ДСЧ, который следует сделать доступным, и нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 41. Выбор ДСЧ

После выбора ключевого носителя откроется окно «Имя ДСЧ» (см. [Рисунок 42](#)). В этом окне введите имя выбранного ДСЧ и нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 42. Имя ДСЧ

Последний шаг — окно «Завершение работы мастера установки ДСЧ» (см. [Рисунок 43](#)). Для завершения установки ДСЧ нажмите кнопку **Готово** и перезагрузите компьютер.




Рисунок 43. Завершение работы мастера установки ДСЧ

#### 2.4.3.2 Удаление ДСЧ

Для удаления ДСЧ откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP. Панель управления должна быть запущена от имени администратора, для этого нажмите на ссылку «Запустить с правами администратора» на вкладке **Общие** (см. [Рисунок 17](#)). После перезапуска перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Настроить ДСЧ**.

При нажатии на кнопку **Настроить ДСЧ** откроется окно «Управление датчиками случайных чисел» (см. [Рисунок 44](#)). Выберите ДСЧ, который требуется сделать недоступным, и нажмите кнопку **Удалить**. В открывшемся диалоге подтвердите удаление ДСЧ, нажав кнопку **ОК** (см. [Рисунок 45](#)). После подтверждения действия ДСЧ станет недоступен для использования в работе криптопровайдера.






Рисунок 44. Выбор ДСЧ для удаления




Рисунок 45. Подтверждение на удаление ДСЧ

#### 2.4.3.3 Просмотр свойств ДСЧ

Для просмотра свойств ДСЧ откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Оборудование**. В панели настройки оборудования СКЗИ КриптоПро CSP нажмите кнопку **Настроить ДСЧ**.

При нажатии на кнопку **Настроить ДСЧ** откроется окно «Управление датчиками случайных чисел» (см. [Рисунок 39](#)). Выберите ДСЧ, свойства которого требуется просмотреть, и нажмите кнопку **Свойства**. Откроется окно со справочной информацией о выбранном ДСЧ, в том числе, данными о состоянии устройства (см. [Рисунок 38](#)). После просмотра свойств ключевого носителя нажмите кнопку **ОК**.




Рисунок 46. Свойства ДСЧ




**Примечание.** Если в СКЗИ настроено несколько ДСЧ, то при формировании исходной ключевой информации будет использоваться ДСЧ, находящийся в верхней строке списка установленных ДСЧ. Если ДСЧ не установлен, то будет использован следующий и т.д. Например, если установлено два датчика случайных чисел — БиоДСЧ и ДСЧ Электронного замка «Соболь», они находятся в состоянии «подключен» и в верхней строке списка ДСЧ указан ДСЧ Электронного замка «Соболь», то формирование исходной ключевой информации будет осуществляться на ДСЧ Электронного замка «Соболь».

Для использования БиоДСЧ необходимо с помощью кнопок  и  переместить его на верхнюю позицию в списке.

## 2.5 Работа с контейнерами и сертификатами

Вкладка **Сервис** панели управления СКЗИ КриптоПро CSP предназначена для выполнения следующих операций:

- **Копирование** и **удаление** закрытого ключа, находящегося в существующем контейнере;
- **Тестирование** (проверка работоспособности) и отображение свойств ключа (ключей) и сертификата (сертификатов) в существующем контейнере;
- **Просмотр** и **установка** сертификата, находящегося в существующем контейнере закрытого ключа на носителе;
- **Осуществление связи** между существующим сертификатом из файла и существующим контейнером закрытого ключа на носителе;
- **Изменение** и **удаление** сохраненных паролей (PIN-кодов) доступа к носителям закрытых ключей;
- **Удаление информации** о ранее использованных съёмных носителях, на которых располагались контейнеры закрытых ключей.

Рисунок 47. Вкладка **Сервис** панели управления

## 2.5.1 Тестирование, копирование и удаление контейнера закрытого ключа

### 2.5.1.1 Тестирование контейнера закрытого ключа

Для проведения тестирования работоспособности контейнера закрытого ключа откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Сервис** (см. [Рисунок 47](#)). Нажмите кнопку **Протестировать**. Откроется окно «Тестирование контейнера закрытого ключа» (см. [Рисунок 48](#)).




Рисунок 48. Тестирование контейнера закрытого ключа

На этой форме необходимо заполнить поле **Имя ключевого контейнера**. Оно может быть введено вручную или найдено в списках контейнеров (кнопка **Обзор**) или сертификатов (кнопка **По сертификату**).

Для поиска имени контейнера доступны следующие опции:

- **Введенное имя задает ключевой контейнер** — переключатель устанавливается в положение **Пользователь** или **Компьютер** в зависимости от того, в каком хранилище (Личные или Локального компьютера соответственно) расположен контейнер. Для тестирования контейнера закрытого ключа из хранилища Локального компьютера необходимы права администратора.

- **Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров** — необходимый криптопровайдер (CSP) выбирается из предлагаемого списка.




Рисунок 49. Выбор ключевого контейнера




Рисунок 50. Выбор сертификата

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Далее**. Если на доступ к закрытому ключу установлен пароль, то он будет запрошен. Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**. После этого откроется форма с результатом тестирования (см. [Рисунок 51](#)), в котором будут выведены информация о данном контейнере и результат теста.




Рисунок 51. Окно с результатами тестирования контейнера

### 2.5.1.2 Копирование контейнера закрытого ключа

Для копирования контейнера закрытого ключа откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Сервис** (см. [Рисунок 47](#)). Нажмите кнопку **Скопировать**. Откроется окно «Копирование контейнера закрытого ключа» (см. [Рисунок 52](#)).




Рисунок 52. Копирование контейнера закрытого ключа

На этой форме необходимо заполнить поле **Имя ключевого контейнера**. Оно может быть введено вручную или найдено в списках контейнеров (кнопка **Обзор**) или сертификатов (кнопка **По сертификату**).

Для поиска имени контейнера доступны следующие опции:

- **Введенное имя задает ключевой контейнер** — переключатель устанавливается в положение **Пользователь** или **Компьютер** в зависимости от того, в каком хранилище (Личные или Локального компьютера соответственно) расположен контейнер. Для работы с контейнером закрытого ключа из хранилища Локального компьютера необходимы права администратора.
- **Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров** — необходимый криптопровайдер (CSP) выбирается из предлагаемого списка.

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Далее**. Если на доступ к закрытому ключу установлен пароль, то он будет запрошен. Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.

Откроется окно ввода параметров нового контейнера закрытого ключа (см. [Рисунок 53](#)). Введите имя нового ключевого контейнера и установите переключатель **Введенное имя задает ключевой контейнер** в положение **Пользователь** или **Компьютер**, в зависимости от того, в каком хранилище требуется разместить скопированный контейнер.




Рисунок 53. Ввод имени нового контейнера

После ввода параметров контейнера нажмите кнопку **Готово**. Откроется окно, в котором необходимо выбрать носитель для скопированного контейнера (см. [Рисунок 54](#)).




Рисунок 54. Выбор носителя для нового контейнера

Вставьте носитель в считыватель, выберите носитель из перечня устройств и нажмите кнопку **ОК**. Откроется

окно создания пароля на доступ к закрытому ключу (см. [Рисунок 55](#)). Введите пароль и подтвердите его.




Рисунок 55. Ввод пароля для нового контейнера

После ввода необходимых данных нажмите кнопку **ОК** для запуска процедуры копирования контейнера закрытого ключа.

В случае ошибки копирования контейнера (например, если при создании ключа он не был отмечен как экспортируемый) при выборе контейнера и нажатии на кнопку **Далее** открывается окно с ошибкой копирования контейнера (см. [Рисунок 56](#)).




Рисунок 56. Ошибка при копировании контейнера

### 2.5.1.3 Удаление контейнера закрытого ключа

Для удаления контейнера закрытого ключа откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Сервис** (см. [Рисунок 47](#)). Нажмите кнопку **Удалить контейнер**. Откроется окно «Удаление контейнера закрытого ключа» (см. [Рисунок 57](#)).






Рисунок 57. Удаление контейнера закрытого ключа

На этой форме необходимо заполнить поле **Имя ключевого контейнера**. Оно может быть введено вручную или найдено в списках контейнеров (кнопка **Обзор**) или сертификатов (кнопка **По сертификату**).

Для поиска имени контейнера доступны следующие опции:

- **Введенное имя задает ключевой контейнер** — переключатель устанавливается в положение **Пользователь** или **Компьютер** в зависимости от того, в каком хранилище (Личные или Локального компьютера соответственно) расположен контейнер. Для удаления контейнера закрытого ключа из хранилища Локального компьютера необходимы права администратора.
- **Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров** — необходимый криптопровайдер (CSP) выбирается из предлагаемого списка.

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Готово**. Откроется окно подтверждения удаления ключевого контейнера (см. **Рисунок 58**), нажмите кнопку **Да** для продолжения.




Рисунок 58. Окно подтверждения удаления ключевого контейнера

В случае наличия связанных с контейнером сертификатов в системных хранилищах после удаления ключевого контейнера будет предложено также удалить сертификаты (см. **Рисунок 59**).




Рисунок 59. Окно подтверждения удаления связанных сертификатов

## 2.5.2 Просмотр и установка личного сертификата, хранящегося в контейнере закрытого ключа

### 2.5.2.1 Просмотр сертификата, хранящегося в контейнере закрытого ключа

Для просмотра сертификата, хранящегося в контейнере закрытого ключа, откройте [Панель управления](#) СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Сервис** (см. [Рисунок 47](#)). Нажмите кнопку **Просмотреть сертификаты в контейнере**. Откроется окно «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» (см. [Рисунок 60](#)).




Рисунок 60. Сертификаты в контейнере закрытого ключа

На этой форме необходимо заполнить поле **Имя ключевого контейнера**. Оно может быть введено вручную или найдено в списках контейнеров (кнопка [Обзор](#)) или сертификатов (кнопка [По сертификату](#)).

Для поиска имени контейнера доступны следующие опции:

- **Введенное имя задает ключевой контейнер** — переключатель устанавливается в положение **Пользователь** или **Компьютер** в зависимости от того, в каком хранилище (Личные или Локального компьютера соответственно) расположен контейнер. Для просмотра контейнера закрытого ключа из хранилища Локального компьютера необходимы права администратора.
- **Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров** — необходимый криптопровайдер (CSP) выбирается из предлагаемого списка.

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Далее**. Если сертификата в контейнере закрытого ключа нет,

откроется окно с предупреждением (см. [Рисунок 61](#)).




Рисунок 61. Окно, информирующее об отсутствии сертификата

Если в выбранном контейнере есть сертификат, откроется окно «Сертификат для просмотра» (см. [Рисунок 62](#)).




Рисунок 62. Просмотр сертификата в контейнере закрытого ключа

Для просмотра основных свойств сертификата нажмите кнопку **Свойства** в окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» (см. [Рисунок 62](#)). Откроется окно просмотра свойств сертификата (см. [Рисунок 63](#)). На вкладке «Путь сертификации» можно просмотреть все сертификаты до корневого УЦ, если они содержатся в контейнере.




Рисунок 63. Окно просмотра свойств сертификата

#### 2.5.2.2 Установка личного сертификата, хранящегося в контейнере закрытого ключа



**Примечание.** В данном разделе руководства под установкой личного сертификата понимается установка сертификата в хранилище **Личные** с формированием ссылки на закрытый ключ, соответствующий данному сертификату.

Реализация КриптоПро CSP позволяет хранить личные сертификаты пользователя как в локальном справочнике сертификатов компьютера, так и вместе с личными ключами пользователя на ключевом носителе (при условии, что ключевой носитель имеет достаточный объем памяти для записи сертификата). Хранение сертификата на ключевом носителе позволяет пользователю переносить всю необходимую ключевую информацию с компьютера, где был сформирован ключ пользователя, на другие рабочие места.

Для установки личного сертификата откройте его для просмотра. Для этого выполните последовательность действий, указанных в пункте [2.5.2.1](#).

В окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» (см. [Рисунок 62](#)) нажмите кнопку **Установить**. Сертификат будет установлен в хранилище **Личные** текущего пользователя или компьютера, в зависимости от опции, выбранной при поиске контейнера. Если сертификат уже есть в хранилище, будет выдано предупреждение о перезаписи прежнего сертификата (см. [Рисунок 64](#)).




Рисунок 64. Предупреждение о перезаписи сертификата

В случае успеха появится сообщение о завершении операции (см. [Рисунок 65](#)).




Рисунок 65. Окно завершения установки сертификата

При таком способе установки сертификатов в соответствующие хранилища также устанавливаются сертификаты корневых и промежуточных УЦ, если они содержатся в контейнере закрытого ключа.

### 2.5.3 Установка личного сертификата, хранящегося в файле

Для установки личного сертификата откройте [Панель управления](#) СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Сервис** (см. [Рисунок 47](#)). Нажмите кнопку **Установить личный сертификат**.

Запустится мастер установки личного сертификата. В окне «Расположение файла сертификата» (см. [Рисунок 66](#)) будет предложено указать **Имя файла сертификата**. Выберите путь к файлу с помощью кнопки **Обзор**, после чего нажмите кнопку **Далее**.



**Примечание.** Порядок действий и внешний вид окон мастера установки личного сертификата в случае импорта сертификата из файла обмена личной информацией в формате PKCS#12 описан в [п. 2.5.3.1](#).




Рисунок 66. Выбор расположение файла сертификата

Откроется окно просмотра основной информации сертификата для установки (см. [Рисунок 67](#)). Нажав на кнопку **Свойства** можно просмотреть подробную информацию о сертификате в стандартном окне просмотра свойств сертификата.




Рисунок 67. Просмотр сертификата для установки

Нажмите кнопку **Далее**. Откроется окно «Контейнер закрытого ключа» (см. [Рисунок 68](#)).




Рисунок 68. Выбор контейнера закрытого ключа

На этой форме необходимо заполнить поле **Имя ключевого контейнера**. Оно может быть введено вручную или найдено в списках контейнеров (кнопка **Обзор**) или сертификатов (кнопка **По сертификату**). Для автоматического поиска подходящего контейнера среди доступных можно воспользоваться опцией **Найти контейнер автоматически**.

Для поиска имени контейнера доступны следующие опции:

- **Введенное имя задает ключевой контейнер** — переключатель устанавливается в положение **Пользователь** или **Компьютер** в зависимости от того, в каком хранилище (Личные или Локального компьютера соответственно) расположен контейнер.
- **Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров** — необходимый криптопровайдер (CSP) выбирается из предлагаемого списка.

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Далее**. Если на доступ к закрытому ключу установлен пароль, то он будет запрошен. Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.

На следующем шаге с помощью кнопки **Обзор** выберите хранилище для установки сертификата (см. [Рисунок 69](#)). Сертификат будет установлен в хранилище пользователя или компьютера, в зависимости от расположения контейнера закрытого ключа (см. [Рисунок 68](#)).

Одновременно сертификат можно записать в ключевой контейнер для удобства поиска сертификата при переносе контейнера на другой компьютер. Для этого служит поле **Установить сертификат в контейнер**. Для записи в контейнер всей цепочки сертификатов установите в поле знак галочки ☒, для записи только импортируемого сертификата — знак квадрата ☐.




Рисунок 69. Выбор хранилища сертификатов

На последнем шаге мастера установки личного сертификата нужно проверить правильность указанных параметров и для выполнения установки сертификата нажать кнопку **Готово** (см. [Рисунок 70](#)).




Рисунок 70. Завершение работы мастера установки личного сертификата

По окончании операции откроется окно с сообщением об ее успешном выполнении или сведениями о возникшей ошибке.



### 2.5.3.1 Установка сертификата из файла формата PKCS#12

В случае установки сертификата из файла обмена личной информацией PKCS#12 откроется специальное окно (см. [Рисунок 71](#)). Введите пароль для PFX-файла и установите необходимые параметры импорта сертификата:

- опция **Использовать локальное хранилище компьютера для сертификата** доступна только при запуске панели с правами администратора
- опция **Пометить закрытый ключ как экспортируемый** позволяет сохранить резервную копию ключа и перемещать его
- опция **Установить сертификат (цепочку сертификатов) в контейнер** позволяет установить в ключевой контейнер сертификат или цепочку сертификатов для удобства поиска сертификата при переносе контейнера. Для записи в контейнер всей цепочки сертификатов установите в поле знак галочки ☒, для записи только импортируемого сертификата — знак квадрата ☐.




Рисунок 71. Установка сертификата из файла формата PKCS#12

На следующем шаге мастера установки личного сертификата проверьте правильность указанных параметров и нажмите кнопку **Готово** (см. [Рисунок 70](#)). После этого начнется процесс создания нового ключевого контейнера для закрытого ключа из файла обмена личной информацией (подробнее см. [Создание ключевого контейнера](#)). По окончании операции откроется окно с сообщением об ее успешном выполнении или сведениями о возникшей ошибке.

## 2.5.4 Управление паролями доступа к закрытым ключам

### 2.5.4.1 Изменение пароля на доступ к закрытому ключу

Для изменения пароля контейнера закрытого ключа откройте [Панель управления](#) СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Сервис** (см. [Рисунок 47](#)). Нажмите кнопку **Изменить пароль**. Откроется окно «Контейнер закрытого ключа» (см. [Рисунок 72](#)).




Рисунок 72. Выбор контейнера закрытого ключа для изменения пароля

На этой форме необходимо заполнить поле **Имя ключевого контейнера**. Оно может быть введено вручную или найдено в списках контейнеров (кнопка **Обзор**) или сертификатов (кнопка **По сертификату**).

Для поиска имени контейнера доступны следующие опции:

- **Введенное имя задает ключевой контейнер** — переключатель устанавливается в положение **Пользователь** или **Компьютер** в зависимости от того, в каком хранилище (Личные или Локального компьютера соответственно) расположен контейнер. Переключатель автоматически ставится в нужное положение, если выбор производился по сертификату. Для работы с контейнером закрытого ключа из хранилища Локального компьютера необходимы права администратора.

- **Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров** — необходимый криптопровайдер (CSP) выбирается из предлагаемого списка.

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Готово**. Откроется окно ввода пароля на доступ к закрытому ключу выбранного контейнера (см. [Рисунок 73](#)). Введите пароль и нажмите кнопку **ОК**.




Рисунок 73. Ввод пароля на доступ к контейнеру

Если пароль введен верно, откроется окно ввода нового пароля на доступ к закрытому ключу (см. [Рисунок 74](#)). Введите дважды новый пароль и нажмите кнопку **ОК**.




Рисунок 74. Ввод нового пароля на доступ к контейнеру

После подтверждения ввода будет установлен новый пароль на доступ к закрытому ключу. Более подробно работа по установке пароля и дополнительных параметров защиты контейнера описана в пункте [Выбор способа защиты доступа к закрытому ключу](#).



**Примечание.** Вместо установки пароля на доступ к закрытому ключу СКЗИ КриптоПро CSP позволяет зашифровать данный закрытый ключ на другом закрытом ключе, а также разделить закрытый ключ на несколько ключевых носителей. Подробнее об этом в [разд. 3.2.4](#)

#### 2.5.4.2 Сохранение пароля на доступ к закрытому ключу

СКЗИ КриптоПро CSP позволяет сохранить в специальном хранилище локального компьютера пароли на доступ к контейнеру закрытого ключа. Когда пароль сохранен, при обращении к закрытому ключу он не запрашивается. В это же хранилище записывается точный путь к ключевому контейнеру (связка между именем контейнера и уникальным именем контейнера).

Для сохранения пароля необходимо установить флаг **Сохранить пароль в системе** в окне ввода пароля на доступ к закрытому ключу (см. [Рисунок 73](#)).

Если сохранение пароля контейнера запрещено групповой политикой (подробнее см. [разд. 7.1](#)), флаг **Сохранить пароль в системе** недоступен для изменения.

Флаг **Требовать пароль при каждой операции** доступен только в случае использования активных ключевых носителей или ФКН. При установке флага пароль носителя будет запрашиваться при каждой операции (подробнее см. [разд. 7.2](#)).

#### 2.5.4.3 Удаление запомненных паролей

Для удаления запомненного пароля откройте [Панель управления](#) СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Сервис** (см. [Рисунок 47](#)). Нажмите кнопку **Удалить запомненные пароли**. Откроется окно «Удаление запомненных паролей» (см. [Рисунок 75](#)).




Рисунок 75. Удаление запомненных паролей

В этом окне установите флаги **Пользователя/Компьютера** для удаления сохраненных на локальном компьютере в специальном хранилище паролей и нажмите кнопку **ОК**. Если сохраненных паролей нет, то соответствующая область будет затемнена.

СКЗИ КриптоПро CSP осуществит удаление сохраненных паролей только из специального хранилища на локальном компьютере; пароль на доступ к закрытому ключу не удаляется.

Кроме того, в этом же окне можно отдельно удалить информацию о физических характеристиках носителей, на которых расположены ключевые контейнеры, использовавшиеся ранее на данном компьютере. Это полезно, если ключевой контейнер на новом носителе имеет то же имя, что один из ранее использовавшихся на данном компьютере контейнеров.

## 2.6 Установка параметров безопасности

Вкладка **Безопасность** контрольной панели СКЗИ КриптоПро CSP предназначена для выбора параметров безопасности при работе с СКЗИ КриптоПро CSP.

Для установки параметров безопасности откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP. Панель управления должна быть запущена от имени администратора, для этого нажмите на ссылку «Запустить с правами администратора» на вкладке **Общие** (см. [Рисунок 17](#)). После перезапуска перейдите на вкладку **Безопасность** (см. [Рисунок 76](#)).




Рисунок 76. Вкладка **Безопасность** панели управления

На вкладке **Безопасность** можно включить режим усиленного контроля использования ключей, если он не был включен при установке СКЗИ КриптоПро CSP. После включения режима через контрольную панель **в обязательном порядке необходимо**:

1) осуществить запуск утилиты csptest.exe:

```
csptest.exe -keyset -verifycontext -hard_rng
```

2) установить доверенные корневые сертификаты в хранилище сертификатов локального компьютера *CryptoProTrustedStore* («Доверенные корневые сертификаты КриптоПро CSP», «CryptoPro CSP Trusted Roots») с помощью оснастки **Сертификаты** либо с помощью утилиты certmgr.exe:

```
certmgr.exe -inst -cert -silent -store mCryptoProTrustedStore -file ca.cer
```

3) перезагрузить компьютер.

На вкладке **Безопасность** можно выбрать режим работы криптопровайдера с хранением ключей в памяти приложений или с хранением ключей в службе хранения ключей. При хранении ключей в службе хранения ключей все операции с закрытым ключом производятся внутри службы, внешнему приложению выдается только результат, что более безопасно, чем хранить ключи непосредственно в памяти приложений.

Для СКЗИ КриптоПро CSP, сертифицированного по уровню KC1, служба хранения ключей по умолчанию не устанавливается и выбор соответствующего режима на вкладке **Безопасность** недоступен. В случае необходимости использования службы хранения ключей она может быть установлена дополнительно. Для этого на вкладке **Безопасность** нажмите на кнопку **Установить** (см. [Рисунок 77](#)) и дождитесь завершения установки компонента.




Рисунок 77. Установка службы хранения ключей

### 2.6.1 Кэширование контейнеров закрытых ключей

При хранении ключей в службе хранения ключей возможно применение кэширования контейнеров закрытых ключей (только для пассивных хранилищ ключевой информации без использования криптографических механизмов, реализованных на смарт-карте/токене). Кэширование заключается в том, что считанные с носителя ключи остаются в памяти сервиса.

Ключ из кэша является доступным и после извлечения ключевого носителя из считывателя, а также после завершения работы загрузившего этот ключ приложения. Каждый ключ из кэша доступен любому приложению, которое работает под той же учётной записью, что и приложение, поместившее этот ключ в кэш. Все ключи из кэша доступны до завершения работы службы хранения ключей. При переполнении кэша очередной ключ записывается на место самого раннего ключа, помещённого в кэш.

Кэширование контейнеров позволяет увеличить производительность приложений за счет более быстрого доступа к закрытому ключу, т.к. считывание ключа осуществляется только один раз.

Для включения режима кэширования установите флаг в поле **Включить кэширование**. Необходимо также задать размер кэша в соответствующем поле ввода. Размер кэша задает количество ключей, которые одновременно могут храниться в памяти.



**Примечание.** Если на доступ к закрытому ключу установлен пароль, пароль не сохранен на локальном компьютере и закрытый ключ находится в кэше (ранее к нему уже был осуществлен доступ), то обращение к данному закрытому ключу произойдет без появления окна ввода пароля пользователя – ключ автоматически считывается из кэша.

СКЗИ КриптоПро CSP осуществляет кэширование закрытых ключей, связанных с сертификатами, установленными в хранилище сертификатов Локального компьютера (например, закрытых ключей Центра сертификации, Web-сервера) только для конкретного пользователя.

## 2.7 Дополнительные настройки

Вкладка **Дополнительно** контрольной панели СКЗИ КриптоПро CSP предназначена для:

- просмотра версий и путей размещения используемых СКЗИ КриптоПро CSP файлов;
- установки времени ожидания ввода информации от пользователя.

### 2.7.1 Просмотр версий используемых файлов

Для просмотра версий и путей размещения используемых СКЗИ КриптоПро CSP файлов откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Дополнительно** (см. [Рисунок 78](#)).




Рисунок 78. Вкладка **Дополнительно** панели управления

В разделе **Версии файлов** в табличной форме представлена информация о версиях и путях размещения использующихся СКЗИ КриптоПро CSP файлов. Данную информацию можно скопировать в буфер обмена, нажав на соответствующую кнопку.

### 2.7.2 Установка времени ожидания ввода информации от пользователя

Во время работы СКЗИ КриптоПро CSP на экране могут появляться диалоговые окна, требующие ввода пользователем определенных данных (например, ввод пароля на доступ к закрытому ключу).

Для того, чтобы установить интервал времени, по завершении которого эти окна будут автоматически закрыты (действие, эквивалентное нажатию пользователем кнопки **Отмена**), откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Дополнительно** (см. [Рисунок 78](#)). Нажмите кнопку **Установить время ожидания ввода**.

Откроется окно «Интервал времени ожидания ввода» (см. [Рисунок 79](#)).




Рисунок 79. Установка интервала времени ожидания ввода

В этом окне установите необходимые значения переключателей **Значение пользователя** и **Значение по умолчанию для всего компьютера**.

Переключатель **Значение пользователя** можно установить в одно из следующих положений:

- Использовать системное значение по умолчанию – устанавливает значение, определенное переключателем **Значение по умолчанию для всего компьютера**; это значение установлено по умолчанию;
- Установить бесконечное ожидание – устанавливает бесконечное ожидание ввода данных пользователя;
- Установить интервал – определяет интервал времени, во время которого пользователь должен ввести данные.

Изменить переключатель **Значение по умолчанию** для всего компьютера может только администратор локального компьютера. При этом если в панели КриптоПро CSP активна ссылка «Запустить с правами администратора» (см. [Рисунок 17](#)), то её нужно нажать.

По умолчанию установлено ожидание ввода в течение 600 секунд.



**Примечание.** **Значение пользователя** имеет больший приоритет по отношению к **Значению по умолчанию для всего компьютера** (например, если значение переключателя **Значение по умолчанию для всего компьютера** установлено в положение *Установить интервал 600 секунд*, а переключатель **Значение пользователя** в положение *Установить бесконечное ожидание*, то действительным будет значение *Установить бесконечное ожидание*).

## 2.8 Выбор параметров криптографических алгоритмов

Вкладка **Алгоритмы** контрольной панели СКЗИ КриптоПро CSP предназначена для установки различных параметров реализованных в криптопровайдере криптографических алгоритмов.


По умолчанию изменение параметров криптографических алгоритмов через контрольную панель СКЗИ КриптоПро CSP недоступно. Для разблокировки возможности изменения параметров алгоритмов установите значение параметра реестра Windows HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Crypto Pro\Cryptography\CurrentVersion\Parameters\EnableOIDModify в 1.



**Примечание.** Для большинства вариантов использования СКЗИ КриптоПро CSP изменение параметров используемых криптографических алгоритмов не требуется. При самостоятельном изменении параметров пользователями корректная работа криптопровайдера не гарантируется.

Для установки параметров криптографических алгоритмов откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP. Панель управления должна быть запущена от имени администратора, для этого нажмите на ссылку «Запустить с правами администратора» на вкладке **Общие** (см. [Рисунок 17](#)). После перезапуска перейдите на вкладку **Алгоритмы** (см. [Рисунок 80](#)).



Рисунок 80. Вкладка **Алгоритмы** панели управления

Для установки параметров криптографических алгоритмов на вкладке **Алгоритмы** необходимо выбрать тип криптопровайдера, для которого будет осуществляться настройка. Для соответствующих криптографических алгоритмов реализована возможность установки следующих параметров:

- установка параметров алгоритма шифрования — ГОСТ 28147-89;
- установка параметров алгоритма выработки и проверки электронной цифровой подписи — ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012;
- установка параметров алгоритма Диффи-Хеллмана — ГОСТ Р 34.10-2001 или ГОСТ Р 34.10-2012.


## 2.9 Настройка аутентификации в домене Windows

При использовании СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 KC1 вкладка **Winlogon** неактивна. Модуль аутентификации пользователя в домене Windows с использованием «КриптоПро Winlogon» доступен только для КриптоПро CSP версии 5.0 KC3.

## 2.10 Настройки TLS

Вкладка **Настройки TLS** контрольной панели СКЗИ КриптоПро CSP предназначена для настройки протокола TLS, обеспечивающего аутентификацию связывающихся сторон, конфиденциальность и целостность пересылаемой информации.

Для установки параметров аутентификации откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку **Настройки TLS** (см. [Рисунок 81](#)).

Рисунок 81. Вкладка **Настройки TLS** панели управления

В параметрах Клиента возможна настройка следующих опций:

- **Использовать протокол OCSP** — включает использование клиентом протокола проверки сертификата по базе сервера OCSP Responder;
- **Не проверять сертификат сервера на отзыв** — отключает проверку клиентом сертификата сервера на принадлежность списку отозванных сертификатов (CRL);
- **Не проверять назначение собственного сертификата** — отключает проверку назначения собственного сертификата;
- **Не использовать устаревшие cipher suite-ы** — отключает возможность использования cipher suite, в которых были обнаружены уязвимости.

В параметрах Сервера возможна настройка следующих опций:

- **Использовать протокол OCSP** — включает использование сервером протокола проверки сертификата по базе сервера OCSP Responder;
- **Не проверять сертификат клиента на отзыв** — отключает проверку сервером сертификата клиента на принадлежность списку отозванных сертификатов (CRL);
- **Не проверять назначение собственного сертификата** — отключает проверку назначения собственного сертификата;
- **Не использовать устаревшие cipher suite-ы** — отключает возможность использования cipher suite, в которых были обнаружены уязвимости;
- **Поддерживать RFC 5746 (Renegotiation Indication)** — включает поддержку сервером расширения Renegotiation Indication протокола TLS (подробнее см. [RFC 5746](#));
- **Требовать поддержку RFC 5746 (Renegotiation Indication)** — включает требование поддержки клиентом расширения Renegotiation Indication протокола TLS (подробнее см. [RFC 5746](#));
- **Использовать сертификат компьютера по умолчанию** — сервером используется сертификат компьютера по умолчанию;
- **Размер кэша сессий** — в поле устанавливается размер кэша сессий;
- **Максимальное число ЦС в запросе сертификата** — в поле устанавливается максимальное число центров сертификации (ЦС) в запросе сертификата.

## 2.11 Управление криптопровайдерами

Вкладка **Криптопровайдеры** контрольной панели СКЗИ КриптоПро CSP предназначена для назначения криптопровайдеров по умолчанию в случае, если на машине зарегистрировано несколько провайдеров одного типа.

Для назначения криптопровайдеров по умолчанию откройте **Панель управления** СКЗИ КриптоПро CSP. Панель управления должна быть запущена от имени администратора, для этого нажмите на ссылку «Запустить с правами администратора» на вкладке **Общие** (см. [Рисунок 17](#)). После перезапуска перейдите на вкладку **Криптопровайдеры** (см. [Рисунок 82](#)).




Рисунок 82. Вкладка **Криптопровайдеры** панели управления

## 3 Интерфейс генерации ключей

КриптоПро CSP может использоваться различными приложениями для создания контейнеров на платформе Windows с использованием службы сертификации Windows Server.

### 3.1 Генерация ключей и получение сертификата с помощью УЦ

Для формирования личных ключей и получения сертификатов можно воспользоваться Тестовым Удостоверяющим Центром ООО «КРИПТО-ПРО» — <https://www.cryptopro.ru/certsrv>.

Для формирования запроса сертификата на главной странице тестового УЦ нажмите кнопку **Сформировать ключи и отправить запрос на сертификат** (см. [Рисунок 83](#)).




Рисунок 83. Тестовый УЦ ООО «КРИПТО-ПРО»

Откроется форма расширенного запроса сертификата (см. [Рисунок 84](#)).

Службы сертификации Active Directory (Microsoft) -- CRYPTO-PRO Test Center 2

### Расширенный запрос сертификата

**Идентифицирующие сведения:**

Имя:

Электронная почта:

Организация:

Подразделение:

Город:

Область, штат:

Страна, регион:

**Тип требуемого сертификата:**

**Параметры ключа:**

☒ Создать новый набор ключей ☐ Использовать существующий набор ключей

CSP:

Использование ключей: ☒ Ключ подписи и обмена ☐ Ключ подписи

Размер ключа:  Минимальный: 512 Максимальный: 512 (стандартные размеры ключей: 512)

☒ Автоматическое имя контейнера ключа ☐ Заданное пользователем имя контейнера ключа

☐ Пометить ключ как экспортируемый

☐ Использовать локальное хранилище компьютера для сертификата  
*Сохраняет сертификат в локальном хранилище вместо пользовательского хранилища сертификатов.  
 Не устанавливает корневой сертификат ЦС.  
 Необходимо быть администратором, чтобы создать локальное хранилище.*

**Дополнительные параметры:**

Формат запроса: ☐ CMC ☒ PKCS10

Алгоритм хеширования:

*Используется только для подписания запроса.*

☐ Сохранить запрос

Атрибуты:

Понятное имя:

Рисунок 84. Форма расширенного запроса сертификата

В окне формирования запроса на сертификат заполните следующие поля:

- **Имя** — имя владельца сертификата.
- **Электронная почта** — адрес электронной почты. Адрес электронной почты может содержать символы A-Z, a-z, 0-9, некоторые специальные символы, но не может содержать кириллицу.



**Примечание.** Если введенный адрес электронной почты не совпадает с зарегистрированным адресом в Microsoft Outlook Express (Microsoft Outlook), использовать криптографические функции в электронной почте будет невозможно.

- **Страна, регион** — значение поля страны/региона должно быть представлено в виде двухбуквенного кода по стандарту ISO 3166 (RU для России).
- **Тип требуемого сертификата** — тип сертификата выбирается из выпадающего списка. Если запрашиваемый сертификат предполагается использовать в электронной почте, выберите **Сертификат защиты электронной почты**. Если запрашиваемый сертификат предполагается использовать в протоколе TLS, выберите **Сертификат проверки подлинности клиента**.

Если немедленная установка сертификата не требуется, возможно сохранить запрос сертификата в файле для последующей установки. Для этого установите флаг **Сохранить запрос**. В этом случае сертификат не будет установлен, а результат запроса будет сохранен в виде файла PKCS#10.

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Выдать**. Начнется процедура создания запроса и выдачи сертификата.

## 3.2 Создание ключевого контейнера

### 3.2.1 Выбор ключевого носителя

При создании ключевого контейнера в случае наличия нескольких устройств, служащих ключевыми носителями, откроется окно выбора ключевого носителя (см. [Рисунок 85](#)).




Рисунок 85. Выбор ключевого носителя

При наличии единственного ключевого носителя он автоматически выбирается для хранения контейнера закрытого ключа и данное окно не отображается.

После выбора ключевого носителя нажмите кнопку **ОК**.

### 3.2.2 Генерация начальной последовательности ДСЧ

После выбора ключевого считывателя, если в системе не установлен аппаратный ДСЧ, откроется окно генерации начальной последовательности ДСЧ с помощью биологического ДСЧ (см. [Рисунок 86](#)). Для генерации случайной последовательности перемещайте указатель мыши или нажимайте различные клавиши.




Рисунок 86. Генерация начальной последовательности ДСЧ

### 3.2.3 Ввод пароля на доступ к закрытому ключу

После завершения работы биологического ДСЧ откроется окно ввода пароля на доступ к закрытому ключу создаваемого контейнера (см. [Рисунок 87](#)).




Рисунок 87. Установка пароля на доступ к закрытому ключу

В поле **Новый пароль** введите текстовый пароль на доступ к закрытому ключу создаваемого контейнера и подтвердите его повторным вводом в поле **Повторите ввод**. После ввода пароля нажмите кнопку **ОК**.

Если ключ генерируется на носитель, поддерживающий аппаратный пароль или пин-код, то необходимо ввести тот пароль (пин-код), который установлен на этот ключевой носитель. Защита носителей, поддерживающих аппаратный пароль (пин-код), возможна только на этом пароле (пин-коде).

### 3.2.4 Выбор способа защиты доступа к закрытому ключу

Помимо ввода пароля в СКЗИ КриптоПро CSP существуют другие средства защиты доступа к закрытому ключу. Для выбора подходящего средства защиты в окне ввода пароля на доступ к закрытому ключу создаваемого контейнера (см. [Рисунок 87](#)) нажмите кнопку **Подробнее**. Откроется окно выбора способа защиты доступа к закрытому ключу создаваемого контейнера (см. [Рисунок 88](#)).




Рисунок 88. Выбор средства защиты доступа к закрытому ключу

В этом окне содержатся следующие поля:

- **Установить новый пароль** — ввод текстового пароля на доступ к закрытому ключу;
- **Установить мастер-ключ** — зашифрование данного закрытого ключа на другом закрытом ключе (из другого ключевого контейнера);
- **Разделить ключ на несколько носителей** — разделение данного закрытого ключа на несколько носителей для обеспечения доступа к нему.

#### 3.2.4.1 Установка нового пароля

Если переключатель установлен в поле **Установить новый пароль** (см. [Рисунок 88](#)), то СКЗИ КриптоПро CSP осуществит защиту ключа при помощи пароля на доступ, введенного с клавиатуры. Для установки пароля необходимо осуществить действия, описанные в пункте [Ввод пароля на доступ к закрытому ключу](#).

#### 3.2.4.2 Установка мастер-ключа

Если переключатель установлен в поле **Установить мастер-ключ** (см. [Рисунок 88](#)), то СКЗИ КриптоПро CSP осуществит защиту ключа при помощи зашифрования данного закрытого ключа на другом закрытом ключе.

Для этого необходимо ввести имя контейнера (или выбрать контейнер из списка с помощью кнопки **Выбрать**), содержащего закрытый ключ, на котором будет осуществлено зашифрование исходного закрытого ключа. При нажатии кнопки **Выбрать** откроется список существующих контейнеров (см. [Рисунок 89](#)).






Рисунок 89. Список существующих контейнеров

После выбора необходимого контейнера нажмите кнопку **ОК**. При этом произойдет зашифрование данного закрытого ключа на ключе выбранного контейнера. СКЗИ КриптоПро CSP позволяет осуществлять зашифрование данного ключа не только на существующем закрытом ключе. При установке флага напротив поля **Создать новый контейнер** (см. [Рисунок 88](#)) будет создан новый контейнер и на его ключе зашифрован закрытый ключ данного контейнера.

### 3.2.4.3 Разделение ключа на несколько носителей

Если переключатель установлен в поле **Разделить ключ на несколько носителей** (см. [Рисунок 88](#)), то СКЗИ КриптоПро CSP осуществит защиту ключа при помощи разделения доступа к нему между несколькими ключевыми носителями. Каждый из этих носителей является самостоятельным контейнером с собственным паролем на доступ к закрытому ключу.

В окне заполните следующие поля:

- **Количество носителей для загрузки** — число носителей, необходимых для доступа к закрытому ключу.
- **Общее количество носителей** — общее количество носителей, между которыми ключ будет разделен.

После заполнения этих полей начнётся процесс создания новых контейнеров, участвующих в разделении исходного ключа (количество создаваемых контейнеров равно значению, указанному в поле **Общее количество носителей**):

1) Для каждого создаваемого контейнера откроется окно выбора ключевого носителя (см. [Рисунок 85](#)). В этом окне выберите носитель, который будет участвовать в разделении ключа.

2) После того, как для всех контейнеров выбраны носители, откроется окно генерации начальной последовательности ДСЧ (см. [Рисунок 86](#)).

3) После завершения генерации начальной последовательности ДСЧ откроется окно ввода пароля на доступ к закрытому ключу для каждого создаваемого контейнера (см. [Рисунок 87](#)). В этом окне нужно ввести или выбрать другое средство защиты доступа к закрытому ключу при помощи кнопки **Подробнее** (см. [Рисунок 88](#)).

## 3.3 Установка сертификата в хранилище

После завершения работы биологического ДСЧ и создания контейнера в браузере откроется страница со ссылкой для установки выпущенного сертификата. Для установки сертификата на открывшейся странице нажмите ссылку «Установить этот сертификат» (см. [Рисунок 90](#)).




Рисунок 90. Установка сертификата

При установке сертификата в хранилище текущего пользователя запрашивается пароль для контейнера. Введите пароль в окне аутентификации и нажмите кнопку **ОК** (см. Рисунок 91).




Рисунок 91. Ввод пароля на доступ к контейнеру

При успешной установке сертификата на странице в браузере появится соответствующее сообщение (см. Рисунок 92).




Рисунок 92. Сообщение об успешной установке сертификата

Для проверки правильности установки сертификата воспользуйтесь оснасткой для управления сертификатами КриптоПро. В меню Пуск выберите Все программы ⇒ КРИПТО-ПРО ⇒ Сертификаты. Сертификат должен находиться в хранилище Личное текущего пользователя (см. Рисунок 93).




Рисунок 93. Проверка наличия сертификата в хранилище

## 3.4 Открытие ключевого контейнера

### 3.4.1 Отсутствие ключевого носителя

В случае отсутствия ключевого носителя при открытии ключевого контейнера появится окно, сообщаемое об отсутствии носителя (см. [Рисунок 94](#)).




Рисунок 94. Отсутствие необходимого носителя

После того, как носитель будет подключен, откроется окно выбора ключевого носителя (см. [Рисунок 95](#)). Укажите носитель для открытия требуемого контейнера и нажмите кнопку **ОК**.




Рисунок 95. Выбор носителя для открытия контейнера

Когда необходимый ключевой носитель подключен, окно, сообщаемое об отсутствии ключевого носителя, не отображается.

### 3.4.2 Проверка пароля на доступ к закрытому ключу

После того, как ключевой носитель установлен, потребуется подтверждение пароля на доступ к закрытому ключу контейнера.

#### 3.4.2.1 Проверка текстового пароля

Если защита доступа к закрытому ключу обеспечена с помощью пароля (см. п. 3.2.4.1), то отображается окно проверки пароля для доступа к закрытому ключу открываемого контейнера (см. Рисунок 96).




Рисунок 96. Проверка пароля на доступ к закрытому ключу

Если ранее во время ввода пароля на доступ к закрытому ключу флаг напротив поля **Сохранить пароль** был установлен, то пароль был сохранен в реестре. Повторный ввод (проверка) этого пароля не требуется, поэтому окно проверки пароля отображено не будет.

Если пароль введен неверно, будет предложено повторно ввести пароль.



**Примечание.** Носители, имеющие аппаратный пин-код, могут иметь ограничение на количество неудачных попыток ввода пароля. Превышение этого предела приводит к блокированию носителя или контейнера.

#### 3.4.2.2 Проверка пароля при зашифровании ключа на другом ключе

Если защита доступа к закрытому ключу обеспечена при помощи зашифрования данного закрытого ключа на другом закрытом ключе (см. пункт 3.2.4.2), то будет отображено окно проверки пароля для доступа к закрытому ключу контейнера, на ключе которого проводилось зашифрование (см. Рисунок 96).

После того, как был получен доступ к ключу расшифрования, произойдет расшифрование ключа открываемого контейнера.

#### 3.4.2.3 Проверка пароля при разделении ключа между несколькими носителями

Если защита доступа к закрытому ключу обеспечена при помощи разделения ключа между носителями (см. пункт 3.2.4.3), то проверку требуется осуществить для такого количества носителей, какое было указано в поле **Количество**

**носителей для загрузки** при создании контейнера (см. [Рисунок 88](#)). При обнаружении одного из ключей будет произведена стандартная проверка пароля для ключа-части.

При открытии одного из носителей, участвующего в разделении ключа некоторого контейнера (а все они в свою очередь также являются носителями), проверка пароля на доступ к закрытому ключу проводится в соответствии со способом защиты доступа к ключу, примененным к данному носителю. В общем случае, для разных носителей, участвующих в разделении закрытого ключа одного и того же контейнера, могут быть применены разные способы защиты доступа к ключу.

## 4 Описание использования, настроек и управления ключами модуля сетевой аутентификации КриптоПро TLS

Для настройки двустороннего соединения (клиент-сервер) по протоколу TLS пользователю с правами администратора необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Установить IIS;
- 2) Установить КриптоПро CSP;
- 3) Установить корневой сертификат в хранилище компьютера;
- 4) Установить сертификат в IIS и настроить двустороннюю аутентификацию;
- 5) Установить сертификат пользователя;
- 6) Выполнить проверку соединения.

С целью демонстрации работы криптопровайдера для выпуска тестовых сертификатов используется Тестовый УЦ на сайте <https://www.cryptopro.ru/certsrv>.

## 4.1 Установка IIS на сервере

Если службы IIS не установлены в операционной системе Windows используемой версии по умолчанию, необходимо выполнить их установку с помощью пользовательского интерфейса через Компоненты Windows.

Для этого откройте меню Пуск ⇒ Панель управления ⇒ Программы ⇒ Программы и компоненты ⇒ Включение и отключение компонентов Windows. В диалоговом окне Компоненты Windows выберите службы IIS. Для работы по TLS обязательно должны быть указаны службы интернета и средства управления веб-сайтом (см. [Рисунок 97](#)). Нажмите кнопку **ОК** для выполнения настройки сервера.




Рисунок 97. Включение компонентов IIS

## 4.2 Установка КриптоПро CSP

Установка КриптоПро CSP выполняется запуском файла CSPSetup.exe, далее пошагово с помощью мастера установки (см. раздел [Инсталляция СКЗИ КриптоПро CSP](#)). При выборе вида установки укажите Выборочную установку, чтобы иметь возможность включить компоненты, не входящие в стандартный набор по умолчанию.

В диалоге выборочной установки необходимо указать, что приложение будет использовано в качестве криптопровайдера уровня ядра ОС (см. [Рисунок 98](#)).




Рисунок 98. Включение компонентов КриптоПро CSP при установке

Далее установка производится с рекомендуемыми по умолчанию параметрами. По завершении установки перезагрузите компьютер.

Для того, чтобы ввести лицензию на TLS или проверить её наличие, воспользуйтесь оснасткой **Управление лицензиями КриптоПро PKI**, которая открывается через меню Пуск (Все программы ⇒ КРИПТО-ПРО ⇒ Управление лицензиями КриптоПро PKI).

## 4.3 Установка корневого сертификата в хранилище компьютера


Для корректной работы сервера в хранилище сертификатов должен быть установлен сертификат корневого удостоверяющего центра. Для получения сертификата используется Тестовый УЦ КриптоПро.

Браузер, через который осуществляется доступ к веб-интерфейсу центра сертификации, нужно открыть от имени администратора. Откройте веб-интерфейс центра сертификации КриптоПро <https://www.cryptopro.ru/certsrv>.

Для корректной работы с функционалом выпуска сертификатов необходимо добавить адрес центра сертификации в доверенные сайты в настройках браузера. Для этого в свойствах браузера выберите вкладку Безопасность, в список надежных сайтов добавьте узел <https://www.cryptopro.ru/> и сохраните изменения свойств.

На странице Тестового УЦ из списка действий выберите **Получить сертификат Удостоверяющего Центра или действующий список отозванных сертификатов** (см. [Рисунок 99](#)). Корневой сертификат необходимо получать доверенным образом.





КРИПТОПРО

Тестовый Удостоверяющий Центр ООО "КРИПТО-ПРО"

[English version](#)

---

Добро пожаловать на сайт тестового Удостоверяющего Центра ООО "КРИПТО-ПРО"

- Вы можете использовать тестовый центр сертификации для того, чтобы получить сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат открытого ключа).
- Для получения сертификата вы должны будете сформировать закрытый и открытый ключи и ввести данные, которые используются для связывания открытого ключа и владельца сертификата.

### Требования

- Для проверки подписи тестового центра сертификации необходим криптопровайдер с поддержкой алгоритмов ГОСТ - КриптоПро CSP или аналогичный. Криптопровайдер можно загрузить [здесь](#).
- Центр реализован на основе службы сертификации, входящей в состав операционной системы Microsoft Windows Server 2012 R2.
- Если вы используете веб-браузер, отличный от Microsoft Internet Explorer, то для получения сертификата нужно дополнительно установить [КриптоПро ЭЦП Browser plug-in](#).

Центр предназначен только для целей **тестирования** и не должен использоваться для других целей.

Центр не проверяет информацию, указанную в запросах на сертификат. **Не следует доверять сертификатам, выданным тестовым Удостоверяющим Центром.**

Узнать об услугах действующего Удостоверяющего Центра ООО "КРИПТО-ПРО" можно [здесь](#).

### Получить сертификат

Выберите нужное действие:

- [Сформировать ключи и отправить запрос на сертификат](#)
- [Отправить готовый запрос PKCS#10 или PKCS#7 в кодировке Base64](#)
- [Получить сертификат Удостоверяющего Центра или действующий список отозванных сертификатов](#)

© ООО "КРИПТО-ПРО", 2000-2016

+7 (495) 995-48-20

Рисунок 99. Тестовый УЦ КриптоПро

Далее выполняется загрузка сертификата центра сертификации. Выберите метод шифрования и нажмите на ссылку **Загрузка сертификата ЦС** (см. [Рисунок 100](#)).

Службы сертификации Active Directory (Microsoft) -- CRYPTO-PRO Test Center 2

### Загрузка сертификата ЦС, цепочки сертификатов или CRL

Чтобы доверять сертификатам, выданным этим центром сертификации, установите эту цепочку сертификатов ЦС.

Чтобы загрузить сертификат ЦС, цепочку сертификатов или список отзыва сертификатов (CRL), выберите этот сертификат и метод шифрования.

**Сертификат ЦС:**

Текущий [CRYPTO-PRO Test Center 2]

**Метод шифрования:**

☐ DER  
☒ Base 64

[Загрузка сертификата ЦС](#)  
[Загрузка цепочки сертификатов ЦС](#)  
[Загрузка последнего базового CRL](#)

Рисунок 100. Загрузка сертификата ЦС

При получении сертификата необходимо выбрать опцию **Открыть сертификат**. Если данный сертификат ранее

не был установлен в хранилище доверенных корневых центров сертификации, его необходимо установить. Для этого в окне просмотра сведений о сертификате нажмите кнопку **Установить сертификат** (см. [Рисунок 101](#)).




Рисунок 101. Просмотр сертификата ЦС

Откроется Мастер импорта сертификатов. В окне выбора расположения хранилища сертификатов выберите **Локальный компьютер** и нажмите кнопку **Далее**. В следующем окне выбора хранилища сертификатов укажите **Поместить сертификаты в следующее хранилище** и укажите хранилище «Доверенных корневые центры сертификации» (см. [Рисунок 102](#)).




Рисунок 102. Установка сертификата ЦС

Завершите установку сертификата, следуя дальнейшим указаниям мастера.

Для проверки правильности установки сертификата воспользуйтесь оснасткой для управления сертификатами КриптоПро CSP. В меню Пуск выберите Все программы ⇒ КРИПТО-ПРО ⇒ Сертификаты.

Правильно установленный корневой сертификат должен располагаться в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации» локального компьютера (см. [Рисунок 103](#)).




Рисунок 103. Хранилище Доверенные корневые центры сертификации

## 4.4 Установка сертификата IIS

Для настройки соединения с сервером по протоколу TLS необходимо выполнить следующие действия:

- 1) выпустить сертификат IIS, если он не был выпущен ранее, и установить его в соответствующее хранилище;
- 2) настроить IIS с указанием сертификата;
- 3) проверить соединение по HTTPS.

### 4.4.1 Выпуск сертификата IIS

Для получения сертификата используется Тестовый УЦ КриптоПро.

Браузер, через который осуществляется доступ к веб-интерфейсу центра сертификации, нужно открыть от имени администратора.

Для выпуска и установки сертификата IIS выполните действия, указанные в [разд. 3](#), с учетом приведенных ниже рекомендаций.

Рекомендации по выпуску и установке сертификата IIS:

- В поле **Имя** укажите имя сертификата. Оно должно совпадать с наименованием домена, обслуживаемого сервером IIS, для которого выпускается сертификат.
- В поле **Тип сертификата** укажите «Сертификат проверки подлинности сервера».
- В секции **Параметры ключа** укажите «Использовать новый набор ключей» и выберите CSP.
- Если в дальнейшем предполагаются манипуляции с ключом сертификата, установите флаг «Пометить ключ как экспортируемый» и в дополнительных параметрах укажите понятное имя.
- Остальные параметры запроса оставьте по умолчанию.
- Не устанавливайте пароль на доступ к закрытому ключу создаваемого контейнера. Для этого оставьте пустыми поля в окне ввода пароля и нажмите кнопку **ОК** (см. [п. 3.2.4.1](#)).

Для проверки правильности установки сертификата воспользуйтесь оснасткой для управления сертификатами КриптоПро. В меню Пуск выберите Все программы ⇒ КРИПТО-ПРО ⇒ Сертификаты. Сертификат службы IIS должен находиться в хранилище Личное локального компьютера (см. [Рисунок 104](#)).




Рисунок 104. Проверка наличия сертификата IIS в хранилище локального компьютера

Если сертификат не попал в хранилище Личное локального компьютера, то найдите его в хранилище текущего пользователя через оснастку **Сертификаты** и перенесите в указанное хранилище.

#### 4.4.2 Настройка IIS с указанием сертификата

Для настройки IIS откройте диспетчер служб IIS одним из следующих способов:

- откройте Панель управления ⇒ Администрирование ⇒ Диспетчер служб IIS;
- вызовите командную строку комбинацией клавиш Win+R и введите команду `inetmgr`.

В Диспетчере служб IIS щелкните правой кнопкой мыши на Веб-узел по-умолчанию (Default Web Site) и выберите в контекстном меню Изменить привязки. . . (Edit Bindings. . .) (см. [Рисунок 105](#)).




Рисунок 105. Диспетчер IIS

Откроется окно «Привязки сайта». В списке привязок сайта нажмите кнопку **Добавить...** (Add...). (см. Рисунок 106).




Рисунок 106. Привязки сайта

В открывшемся диалоге добавления привязки сайта (см. Рисунок 107) укажите тип протокола подключения (Type) HTTPS, а в выпадающем списке Сертификаты SSL (SSL certificate) выберите сертификат, созданный для служб IIS. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения параметров.




Рисунок 107. Добавление сертификата SSL

Закройте окно «Привязки сайта» и перезапустите IIS, нажав кнопку **Перезапустить (Restart)** в окне диспетчера (см. [Рисунок 108](#)).




Рисунок 108. Перезапуск IIS

#### 4.4.3 Проверка соединения по HTTPS

Для локальной проверки соединения используйте ссылку **Browse \*:443 (https)** в левой части окна менеджера IIS (см. [Рисунок 109](#)) или с помощью браузера откройте ссылку `https://<domainname>/`, где `<domainname>` – доменное имя настраиваемого сайта (где предварительно должен быть настроен DNS).




Рисунок 109. Проверка соединения с сервером по HTTPS

СКЗИ КриптоПро CSP, функционирующее в ОС Windows 10, также поддерживает работу в рамках HTTP/2 при взаимодействии с Internet Explorer/Edge и Internet Information Services (IIS). Для обратной совместимости с протоколом HTTP в случае возникновения проблем, связанных с отсутствием поддержки HTTP/2 на клиенте/сервере, необходимо в настройках Internet Explorer/Edge/IIS отключить поддержку HTTP/2 (на сервере отключается параметром `HKKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters\EnableHttp2Tls REG_DWORD 0`).

Если службы IIS настроены правильно, в браузере отобразится соответствующая страница (см. [Рисунок 110](#)).






Рисунок 110. Результат проверки соединения с сервером по HTTPS

Для того, чтобы сервер IIS поддерживал двустороннюю аутентификацию с браузером пользователя, нужно выставить в параметрах IIS соответствующие требования. Для этого в Диспетчере служб IIS выделите Веб-узел по умолчанию (Default Web Site) и выберите в открывшемся меню Параметры SSL (SSL settings) (см. [Рисунок 111](#)).




Рисунок 111. Настройка двусторонней аутентификации

В окне настройки параметров SSL установите флаг «Требовать SSL» (Require SSL) и укажите для сертификатов клиента «Требовать» (Require) (см. [Рисунок 112](#)). После этого нажмите кнопку **Применить (Apply)** для сохранения изменений и перезапустите IIS описанным выше способом (см. [Рисунок 108](#)).




Рисунок 112. Параметры SSL для двусторонней аутентификации

## 4.5 Установка личного сертификата пользователя

Для успешной работы пользователя с сервером по протоколу TLS необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Установить на компьютер пользователя КриптоПро CSP;
- 2) Выпустить личный сертификат пользователя, если он не был выпущен ранее и установить его в хранилище Личное текущего пользователя или на носитель другого типа, доступный для считывания на компьютере пользователя;
- 3) Выполнить проверку связи с сервером.

Используя установочный файл CSPSetup.exe установите КриптоПро CSP на компьютер пользователя (см. раздел [Инсталляция СКЗИ КриптоПро CSP](#)). Для решения текущей задачи достаточно принять при установке параметры, рекомендуемые по умолчанию.

Для выпуска и установки сертификата пользователя выполните действия, указанные в [разд. 3](#), с учетом приведенных ниже рекомендаций.

Рекомендации по выпуску и установке сертификата пользователя:

- В поле **Имя** укажите имя пользователя.
- В поле **Тип сертификата** укажите «Сертификат проверки подлинности клиента».
- В секции **Параметры ключа** укажите «Использовать новый набор ключей» и выберите CSP.
- Если в дальнейшем предполагаются манипуляции с ключом сертификата, установите флаг «Пометить ключ как экспортируемый» и в дополнительных параметрах укажите понятное имя.
- Остальные параметры запроса оставьте по умолчанию.

Сертификат пользователя в составе контейнера закрытого ключа также может быть сохранен на различных типах носителей.

Для проверки правильности установки сертификата воспользуйтесь оснасткой для управления сертификатами КриптоПро. В меню Пуск выберите Все программы ⇒ КРИПТО-ПРО ⇒ Сертификаты. Сертификат пользователя должен находиться в хранилище Личное текущего пользователя (см. [Рисунок 113](#)).




Рисунок 113. Проверка наличия сертификата пользователя в хранилище

## 4.6 Проверка двусторонней аутентификации клиент-сервер

Для проверки соединения с сервером по протоколу TLS нужно зайти через браузер на страницу сервера `https://<domainname>/`, где `<domainname>` — имя домена сервера.

Если настройка соединения выполнена правильно, то при переходе на страницу откроется диалог с выбором сертификата (см. Рисунок 114).

После выбора сертификата будет запрошен пароль к контейнеру сертификата пользователя. При вводе правильного пароля пользователю открывается доступ к сайту.




Рисунок 114. Выбор сертификата



**Примечание.** При получении сертификата пользователя необходимо убедиться в том, что поле «Улучшенный ключ» закладки Состав содержит значение «Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)», а поле «Использование ключа» закладки Состав — значения «Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)». В случае отсутствия одного из этих значений в указанных полях двусторонняя аутентификация «клиент-сервер» может быть невозможна.

## 5 Использование КриптоПро CSP при работе с почтовым клиентом The Bat!

Для защиты переписки через электронную почту по стандарту протокола S/MIME в почтовом клиенте The Bat! с использованием ГОСТ-алгоритмов при шифровании и подписывании сообщений нужно выполнить ряд настроек:

- 1) [указать параметры S/MIME в настройках почтового клиента](#);
- 2) [настроить почтовый ящик](#);
- 3) [обменяться сертификатами с другими участниками переписки и поместить их в хранилища сертификатов](#).

Предварительно на компьютере пользователя должно быть установлено СКЗИ КриптоПро CSP.

### 5.1 Настройка параметров S/MIME почтового клиента

Для настройки параметров S/MIME почтового клиента в главном меню The Bat! выберите **Свойства – S/MIME и TLS...** Откроется окно «Параметры S/MIME и TLS» (см. [Рисунок 115](#)).

Укажите следующие настройки S/MIME и TLS:

- в блоке **Реализация S/MIME и сертификаты TLS** выберите **Microsoft CryptoAPI**;
- установите флаг **Всегда шифровать отправителю**, если необходимо, чтобы исходящая почта шифровалась с помощью сертификата получателя в случае, если такой сертификат есть;
- в поле **Криптопровайдер** выберите из выпадающего списка поставщика служб шифрования;
- установите флаг **Никогда не использовать других криптопровайдеров**, если данный почтовый клиент не планируется использовать с другими поставщиками служб шифрования;
- в поле **Алгоритм шифрования** укажите алгоритм шифрования, соответствующий выбранному криптопровайдеру;
- в поле **Хэш-алгоритм подписи** укажите хэш-алгоритм подписи;
- установите флаг **Помнить связи e-mail адресов с сертификатами для подписи** для автоматического выбора соответствующих используемому e-mail адресу сертификатов для подписи;
- установите флаг **Помнить связи e-mail адресов с сертификатами для шифрования** для автоматического выбора соответствующих используемому e-mail адресу сертификатов для шифрования;

Сохраните настройки, нажав кнопку **ОК**.




Рисунок 115. Настройка параметров S/MIME и TLS

## 5.2 Настройка почтового ящика

Для настройки параметров почтового ящика выделите почтовый ящик и в главном меню The Bat! выберите **Ящик – Свойства почтового ящика...** В открывшемся окне «Свойства» почтового ящика выберите раздел **Параметры**. (см. [Рисунок 116](#)).

В секции **Редактор писем** установите флаг **Авто-S/MIME**. Также можно включить опции **Подписать перед отправкой** и **Зашифровать перед отправкой**.

Сохраните настройки, нажав кнопку **ОК**.




Рисунок 116. Редактирование свойств почтового ящика



**Примечание.** В почтовом клиенте The Bat! возможно настроить только один почтовый ящик, работающий с электронной подписью и шифрованием писем.

## 5.3 Обмен сертификатами

Для того, чтобы подписывать письма и шифровать их в адрес получателя при отправке с помощью почтового клиента, в хранилищах сертификатов компьютера должны находиться сертификат отправителя с ключом и сертификаты получателей. Сертификат отправителя с ключом также может храниться на съемном носителе (смарт-карте, USB-токене и тд.), который должен быть подключен к компьютеру при работе с почтой — он содержит сведения об электронном адресе, для работы с которым он был выпущен.

При наличии сертификата с ключом пользователь может подписывать письма электронной подписью, но для того, чтобы зашифровать сообщение, необходимо, чтобы в хранилище сертификатов отправителя находился сертификат получателя, содержащий открытый ключ.

Самый простой способ установить сертификат в нужное хранилище — получить письмо, которое содержит

электронную подпись, и добавить отправителя в адресную книгу.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) При просмотре подписанного письма нажмите кнопку **Просмотреть действительную подпись** (см. Рисунок 117).




Рисунок 117. Функция просмотра подписи в The Bat!

- 2) В окне проверки подписи нажмите кнопку **Просмотреть свойства сертификата** (см. Рисунок 118).




Рисунок 118. Окно просмотра подписи

- 3) В окне просмотра свойств сертификата нажмите кнопку **Установить сертификат** (см. Рисунок 119).




Рисунок 119. Форма просмотра сертификата

4) В открывшемся Мастере импорта сертификатов выберите хранилище Текущего пользователя и нажмите кнопку **Далее** (см. [Рисунок 120](#)).






Рисунок 120. Выбор расположения хранилища при импорте сертификата

5) На следующем шаге с помощью кнопки **Обзор** выберите хранилище Другие пользователи и нажмите кнопку **Далее** (см. [Рисунок 121](#)).




Рисунок 121. Выбор хранилища при импорте сертификата

6) По завершении работы мастера нажмите кнопку **Готово**. Появится сообщение об успешном выполнении импорта.

После этого в адрес владельца сертификата можно отправлять зашифрованные письма,

## 5.4 Отправка зашифрованных сообщений

Для создания и отправки зашифрованного сообщения нажмите на кнопку **Создать новое письмо**.

Для того, чтобы зашифровать сообщение, нажмите на кнопку **Зашифровать перед отправкой** на панели Безопасность в окне редактирования письма (см. [Рисунок 122](#)).




Рисунок 122. Функция шифрования в форме редактирования письма

Для отправки сообщения нажмите кнопку **Отправить письмо**. В открывшемся окне выберите сертификат получателя для шифрования письма (см. [Рисунок 123](#)).




Рисунок 123. Выбор сертификата для шифрования письма

Если при попытке зашифровать письмо не удалось найти сертификат получателя, появится следующее предупреждение (см. [Рисунок 124](#)).




Рисунок 124. Ошибка при шифровании письма

## 5.5 Просмотр зашифрованных сообщений

Просмотр зашифрованных сообщений доступен только пользователям, у которых установлен сертификат, который использовался отправителем при шифровании сообщения.

В области предварительного просмотра письма текст зашифрованного сообщения не отображается. Для просмотра текста зашифрованного сообщения нажмите кнопку **Расшифровать письмо S/MIME** (см. [Рисунок 125](#)).




Рисунок 125. Просмотр зашифрованного письма

Если на доступ к закрытому ключу установлен пароль, откроется окно аутентификации в ключевом контейнере. Введите пароль на доступ к контейнеру и нажмите кнопку **ОК**.

В случае корректного расшифрования сообщения откроется закладка Текст с исходным текстом письма.

Если у получателя зашифрованного письма отсутствует сертификат, который использовался при шифровании данного сообщения, при нажатии на кнопку **Расшифровать письмо S/MIME** откроется окно с ошибкой (см. [Рисунок 126](#)).




Рисунок 126. Ошибка при расшифровании письма

## 5.6 Отправка подписанных сообщений

Для создания и отправки подписанного сообщения нажмите на кнопку **Создать новое письмо**.

Для того, чтобы подписать сообщение, нажмите на кнопку **Подписать перед отправкой** на панели Безопасность в окне редактирования письма (см. [Рисунок 127](#)).




Рисунок 127. Функция подписи в форме редактирования письма

Для отправки сообщения нажмите кнопку **Отправить письмо**. В открывшемся окне выберите сертификат для подписи письма (см. [Рисунок 128](#)).




Рисунок 128. Окно выбора сертификата для подписи

Если на доступ к закрытому ключу установлен пароль, откроется окно аутентификации в ключевом контейнере. Введите пароль на доступ к контейнеру и нажмите кнопку **ОК**.

Если у пользователя отсутствует подходящий сертификат для подписи сообщений, откроется окно с ошибкой (см.

Рисунок 129).




Рисунок 129. Ошибка при подписи письма

## 6 Использование КриптоПро CSP при работе с почтовым клиентом Microsoft Outlook 2016

СКЗИ КриптоПро CSP позволяет использовать инфраструктуру открытых ключей и стандартные продукты Microsoft (включая приложения электронной почты Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Windows Mail и Windows Live Mail) со стойкими российскими криптографическими алгоритмами и ключами 256 бит.

В разделе приведена инструкция по интеграции и настройке работы СКЗИ КриптоПро CSP с почтовым клиентом Microsoft Outlook 2016, входящим в состав пакета Microsoft Office 2016. Использование СКЗИ КриптоПро CSP в Microsoft Outlook 2016 во многом совпадает с использованием в Microsoft Outlook более ранних версий.

### 6.1 Настройка Microsoft Outlook 2016

Откройте Microsoft Outlook 2016, перейдите в меню **Файл (File)** и выберите пункт **Параметры (Options)** (см. [Рисунок 130](#)).




Рисунок 130. Меню **Файл** Microsoft Outlook 2016

В открывшемся окне перейдите на закладку **Центр управления безопасностью (Trust Center)** и выберите пункт **Параметры Центра управления безопасностью (Trust Center Settings)** (см. [Рисунок 131](#)).




Рисунок 131. Центр управления безопасностью Microsoft Outlook 2016

Далее откройте закладку **Защита электронных писем (E-mail Security)** и нажмите кнопку **Параметры (Settings)** в секции Шифрованная электронная почта (см. [Рисунок 132](#)).






Рисунок 132. Защита электронных писем

В открывшемся окне «Изменение настройки безопасности» (см. [Рисунок 133](#)) в секции Сертификаты и алгоритмы выберите личные сертификаты, соответствующие ключам подписи и шифрования, используя кнопку **Выбрать (Choose)**. Отображаемый диалог (см. [Рисунок 134](#)) позволяет пользователю указать свои личные сертификаты, которые будут использоваться при выборе личных ключей пользователя для формирования электронной подписи и расшифровки входящих сообщений. Установите флаг **Передавать сертификаты с сообщением (Send these certificates with signed messages)**. После выбора сертификата укажите **Имя конфигурации (Security Settings Name)** и нажмите кнопку **ОК**.




Рисунок 133. Изменение настройки безопасности Microsoft Outlook 2016




Рисунок 134. Выбор сертификата

На закладке **Защита электронных писем (E-mail Security)** можно включить режимы **Шифровать содержимое и вложения исходящих сообщений (Encrypt contents and attachments for outgoing messages)** и **Добавлять цифровую подпись к исходящим сообщениям (Add digital signature to outgoing messages)** для того, чтобы шифрование и добавление электронной подписи выполнялись автоматически для каждого сообщения. Если эти режимы не включены, опции шифрования и подписи нужно будет включать для каждого отправляемого сообщения.

В этом же диалоге дополнительно можно установить опцию **Отправлять подписанные сообщения открытым текстом (Send clear text signed message when sending signed messages)**. При включенном режиме подпись формируется в виде одного отдельного вложения для сообщения. Если режим выключен — текст сообщения и все вложения объединяются в единое целое и кодируются в соответствии с правилами кодирования BASE64, после чего результат кодирования подписывается.

## 6.2 Отправка подписанных сообщений

Для создания и отправки подписанного сообщения нажмите кнопку **Создать сообщение (New E-mail)**.

Выберите получателя сообщения (поле **To**) и введите тему сообщения (**Subject**). Если письмо будет содержать

некоторые файлы, добавьте их в письмо, используя кнопку **Вложить файл (Attach File)**. Для того, чтобы подписать сообщение, нажмите на кнопку **Подписать (Sign)** в закладке **Параметры (Options)** (см. [Рисунок 135](#)).




Рисунок 135. Создание подписанного сообщения в Microsoft Outlook 2016

Для отправки сообщения нажмите кнопку **Отправить (Send)**.

Если сертификат, с помощью которого подписано сообщение, был отозван или электронный адрес, указанный в сертификате, не совпадает с электронным адресом данной учетной записи, то появится предупреждение (см. [Рисунок 136](#)), а само сообщение не будет отправлено.




Рисунок 136. Ошибка использования сертификата отправителя в Microsoft Outlook 2016

## 6.3 Получение сертификата открытого ключа пользователя для шифрования сообщений

Для шифрования сообщений в адрес других пользователей необходимы сертификаты получателей писем.

Если отправитель и все получатели письма являются пользователями одного домена, то предусмотрена возможность использования глобальной адресной книги. В этом случае необходимо, чтобы сертификаты защиты электронной почты пользователей домена были установлены в AD.

Если для выдачи сертификатов используется ПАК КриптоПро УЦ — можно настроить экспорт издаваемых на УЦ сертификатов в AD, процесс настройки подробно описан в инструкции ЖТЯИ.00067-02 90 05. КриптоПро УЦ. Центр Регистрации. Руководство по эксплуатации, раздел Настройка модуля экспорта сертификатов в Active Directory.

Если УЦ не настроен на публикацию сертификатов в AD, пользователь домена может сам опубликовать свой сертификат, чтобы он был доступен другим пользователям домена для шифрования почты.

Для импорта сертификата в глобальную книгу адресов выполните следующие действия:

- 1) Откройте закладку **Защита электронных писем (E-mail Security) Центра управления безопасностью (Trust Center)** (подробнее см. [разд. 6.1](#)).
- 2) В разделе Цифровые удостоверения(сертификаты) выберите пункт **Опубликовать в глобальном списке адресов (Publish to GAL)** (см. [Рисунок 137](#)). Сертификат текущего пользователя, выбранный по умолчанию, будет импортирован в глобальную адресную книгу.




Рисунок 137. Импорт сертификата в глобальную книгу адресов

Из-за особенностей работы программы Outlook обращение в AD за сертификатом получателя письма делается не всегда, вместо этого может использоваться локальная копия адресной книги.

Для актуализации информации о сертификате получателя в локальной копии адресной книги выполните следующие действия:

- 1) В главном меню Microsoft Outlook 2016 выберите пункт Отправка и получение — Группы отправки и получения. В открывшемся меню выберите Скачать адресную книгу ([Рисунок 138](#)).




Рисунок 138. Актуализация локальной адресной книги

2) В открывшемся окне (Рисунок 139) выберите адресную книгу и нажмите кнопку **ОК**. Информация в адресной книге будет обновлена.




Рисунок 139. Загрузка глобальной книги адресов

Если отправитель и получатели писем не являются пользователями домена или являются пользователями разных доменов или в домене не используется публикация сертификатов для защиты электронной почты, то в качестве источника информации о сертификатах получателей можно использовать список контактов вместо глобальной адресной книги.

Для этого обычно достаточно, чтобы перед тем, как абонент А будет отправлять зашифрованное сообщение в адрес абонента Б, абонент Б прислал абоненту А подписанное сообщение (сообщение посылается вместе с сертификатом абонента Б). Затем нужно добавить отправителя подписанного письма в контакты Outlook. Для этого нажмите правой кнопкой по имени отправителя и выберите пункт **Добавить в контакты Outlook** (см. Рисунок 140).




Рисунок 140. Добавление контакта в Microsoft Outlook 2016

Для контроля правильности добавления сертификата выполните следующие действия:

1) Откройте локальную адресную книгу, нажав на кнопку **Адресная книга** секции Найти верхней панели(см. [Рисунок 141](#)).




Рисунок 141. Доступ к адресной книге Microsoft Outlook 2016

2) В открывшемся окне (см. [Рисунок 142](#)) установите фильтр Контакты текущего пользователя и откройте нужный контакт двойным щелчком мыши.




Рисунок 142. Локальная адресная книга Microsoft Outlook 2016

3) В карточке контакта нажмите кнопку **Сертификаты** секции Показ верхней панели (см. [Рисунок 143](#)).




Рисунок 143. Карточка контакта в Microsoft Outlook 2016

- 4) Убедиться в наличии в открывшемся окне сертификата пользователя (см. [Рисунок 144](#)).




Рисунок 144. Список сертификатов контакта

## 6.4 Отправка зашифрованных сообщений

Для создания и отправки зашифрованного сообщения нажмите кнопку **Создать сообщение (New E-mail)**.

Выберите получателя сообщения (поле **To**) и введите тему сообщения (**Subject**). Если письмо будет содержать некоторые файлы, добавьте их в письмо, используя кнопку **Вложить файл (Attach File)**. Для того, чтобы зашифровать сообщение, нажмите на кнопку **Шифровать (Encrypt)** в закладке **Параметры (Options)** (см. [Рисунок 145](#)).






Рисунок 145. Создание зашифрованного сообщения в Microsoft Outlook 2016

Для отправки сообщения нажмите кнопку **Отправить (Send)**.

Если при попытке зашифровать письмо не удалось найти сертификат получателя или сертификат недействителен (например, истек или отозван), появится следующее предупреждение (см. [Рисунок 146](#)).





Рисунок 146. Ошибка при шифровании сообщения

## 6.5 Просмотр зашифрованных сообщений

Просмотр зашифрованных сообщений доступен только пользователям, у которых установлен сертификат, который использовался отправителем при шифровании сообщения.

Для просмотра сведений о сертификате пользователя откройте полученное от него зашифрованное письмо и

нажмите кнопку  — признак зашифрованного сообщения.

Откроется окно свойств безопасности зашифрованного сообщения (см. [Рисунок 147](#)).




Рисунок 147. Сведения о шифровании сообщения

Если у получателя зашифрованного письма отсутствует сертификат, который использовался при шифровании данного сообщения, просмотр содержимого письма недоступен и в окне Microsoft Outlook 2016 отображается следующее сообщение (см. [Рисунок 148](#)).




Рисунок 148. Просмотр зашифрованного сообщения при отсутствии сертификата

Если получатель попытается открыть сообщение, откроется окно с ошибкой (см. [Рисунок 148](#)).





Рисунок 149. Ошибка просмотра зашифрованного сообщения

## 6.6 Проверка сертификата отправителя подписанного сообщения

Для проверки сертификата пользователя откройте полученное от него подписанное письмо и нажмите кнопку  — признак подписанного сообщения.

Откроется окно проверки цифровой подписи (см. [Рисунок 150](#)).




Рисунок 150. Проверка цифровой подписи

Для просмотра сведений о сертификате нажмите кнопку **Сведения (Details)**. Если вы видите следующее окно (см. [Рисунок 151](#)), это означает, что сертификат отправителя письма является действительным.




Рисунок 151. Сведения о цифровой подписи

Если сертификат отправителя подписанного письма выдан тем УЦ, к которому нет доверия на компьютере получателя, то при открытии подписанного письма появится следующее предупреждение (см. [Рисунок 152](#)).




Рисунок 152. Предупреждение о сертификате, выданном УЦ без доверия

Если не удалось проверить действительность сертификата отправителя подписанного письма или если этот сертификат был отозван, то при открытии подписанного письма появится предупреждение (см. [Рисунок 153](#)).




Рисунок 153. Сообщение о недействительной цифровой подписи

Нажмите кнопку **Сведения (Details)** для просмотра сведений о сертификате. Если сертификат отправителя был отозван, появится окно с информацией об этом (см. [Рисунок 154](#)).




Рисунок 154. Сведения об отозванном сертификате отправителя

Если сертификат отправителя письма не удалось проверить, появится следующее окно с информацией об этом (см. [Рисунок 155](#)).




Рисунок 155. Ошибка проверки сертификата

Данная ошибка может появиться, если в сертификате отправителя отсутствуют или недоступны или содержат неактуальную информацию точки распространения СОС и/или адреса служб OCSP, и при этом СОС того УЦ, который выдал сертификат отправителя, не установлен на компьютере получателя, либо срок его действия истек. В таком случае установите актуальный СОС в хранилище сертификатов на компьютере получателя для проверки сертификата отправителя.

Если проверка цифровой подписи невозможна или подпись признана недействительной, то предварительный просмотр содержимого письма недоступен, и в окне Microsoft Outlook 2016 отображается следующее сообщение (см. [Рисунок 156](#)).




Рисунок 156. Просмотр сообщения с некорректной цифровой подписью

## 7 Настройка групповой политики

Параметры групповой политики можно настраивать локально на каждом компьютере. Настройка локальной групповой политики осуществляется с помощью редактора локальной групповой политики (Local Group Policy Editor).

Для запуска редактора локальной групповой политики нажмите кнопку **Пуск**, введите `gpedit.msc` в поле **Начать поиск**, а затем нажмите клавишу **Ввод**. Также редактор можно открыть в качестве оснастки консоли управления MMC (подробнее см. [Открытие локальной групповой политики](#)).

Параметры групповой политики для СКЗИ КриптоПро CSP находятся в папке **Конфигурация компьютера** ⇒ **Административные шаблоны** ⇒ **Классические административные шаблоны (ADM)** ⇒ **КРИПТО-ПРО** ⇒ **КриптоПро CSP** (см. [Рисунок 157](#)).




Рисунок 157. Параметры групповой политики для СКЗИ КриптоПро CSP

Аналогичные настройки политик возможно выполнить с помощью установки значений параметров в ветке реестра `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Crypto-Pro\CSP`.

### 7.1 Использование сохраненных паролей

При включении параметра групповой политики «**Запретить использование сохраненных паролей**» запрещено использование сохраненных паролей к ключевым контейнерам. Действие параметра распространяется как на использование ранее сохраненных паролей, так и на сохранение вводимых.

Если данный параметр политики включен, для всех ключевых контейнеров в окне аутентификации флаг **Сохранить пароль в системе** не установлен и поле неактивно (см. [Рисунок 158](#)).




Рисунок 158. Окно аутентификации в контейнере в случае запрета использования сохраненных паролей

Параметру «Запретить использование сохраненных паролей» соответствует параметр реестра HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Crypto-Pro\CSP\DisableCachePasswords.

## 7.2 Требование пароля функциональной смарт-карты для каждой операции

При включении параметра групповой политики «Требовать пароль функциональной смарт-карты для каждой операции» в случае использования активных носителей или ФКН запрещено сохранение пароля носителя в кэше криптопровайдера. Это означает, что пароль необходимо вводить при каждой операции с носителем и контейнерами.

Если данный параметр политики включен, для всех ключевых контейнеров на активном носителе или ФКН флаг **Требовать пароль при каждой операции** установлен и поле неактивно (см. [Рисунок 159](#)).






Рисунок 159. Окно аутентификации на носителе в случае запрета сохранения пароля носителя

При использовании пассивных ключевых носителей данный флаг не установлен и поле не активно.

Параметру **«Требовать пароль функциональной смарт-карты для каждой операции»** соответствует параметр реестра `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Crypto-Pro\CSP\DisableSavedPasswords`.